

Logística - Linha Protheus - GFE - Configuração para geração dos logs de Rateio, Contabilização e Provisão

 Tempo aproximado para leitura: 00:03:30 min

Dúvida

Como configurar o *log* nos processos de Contabilização e Provisão?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

Para habilitar o *log* acesse o programa **Parâmetros Módulo - GFEX000**, na aba **Contabilização**, altere o campo **Gerar Log de Contabilização - MV_LOGCONT** para **1 - Sim**.

Parâmetros - Frete Embarcador

Outras Ações

Fechar

Expedição/Recebm

Pátio/Portaria

Tabela de Frete

Cálculo de Frete

Pré-faturas

Doc Frete/Fatura

Auditoria de Frete

Contrato Autônomo

Contabilização

Totvs Colaboração

Integração EDI

Integração ERP

Integração Protheus

Integr

Grupo Contábil 1

1 - Filial

Grupo Contábil 2

0 - Nenhum

Grupo Contábil 3

0 - Nenhum

Grupo Contábil 4

0 - Nenhum

Grupo Contábil 5

0 - Nenhum

Grupo Contábil 6

0 - Nenhum

Grupo Contábil 7

0 - Nenhum

Provisão Contábil

4 - Despesa e Impostos Recuperáveis

Data do Último Fechamento

31/12/2024

Tipo de Geração Contábil

1 - Automática

Emitente Estimativa

000000011

Tabela Estimativa

01

Negociação Estimativa

01

Gera log de contabilização?

1 - Sim

Tipo Estorno Provisão

1 - Total

Período Saldo Prov. Normal (Meses)

3

Período Saldo Prov. Estimativa (Meses)

1

Período Saldo Prov. Adicional (Meses)

1

O *log* será gerado no diretório definido nos **Parâmetros Módulo - GFEX000**, aba **Cálculo de Frete**, parâmetro **Diretório Log - MV_DRTLOG**.

Parâmetros - Frete Embarcador

Expedição/Recebm

Pátio/Portaria

Tabela de Frete

Cálculo de Frete

Pré-faturas

ICMS Ret no PIS/COFINS

1 - Manter

Calcula ICMS de Pauta

2 - Não

Log

Diretório LOG

\\LOGS\

Importante

Quando ocorrer a geração da **Provisão** ou **Contabilização**, podem ser gerados dois *logs* no diretório, um de Rateio e outro para a Contabilização ou Provisão.

1. Ao realizar o cálculo de frete, estando configurada a geração contábil de forma automática, será gerado o *log rateiocontabil_calc_XXXXXXXXX_AAAAMMDD_HHMMSS.log*;
2. Na execução do programa **Gerar Provisão - GFEA093**, serão gerados os *logs rateiocontabil_calc_XXXXXXXXX_AAAAMMDD_HHMMSS.log* para cada cálculo e *gerar_provisao_AAAAMMDD_HHMMSS_XXX.log* referente a execução da rotina;
3. Ao dar entrada no documento de frete, estando configurada a geração contábil de forma automática, será gerado o *log rateiocontabil_docfret_XXXXXXXXX_AAAAMMDD_HHMMSS.log*;
4. Na execução do programa **Gerar Contabiliz - GFEA095**, serão gerados os *logs rateiocontabil_docfret_XXXXXXXXX_AAAAMMDD_HHMMSS.log* para cada documento de frete e *gerar_contabilizacao_AAAAMMDD_HHMMSS_XXX.log* referente a execução da rotina.

Saiba mais

Para mais informações acesse:

[Logística - Linha Protheus - GFE - Provisão por Pré-Fatura e Provisão por Lote](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Apropriação de Despesas e seus Lançamentos Contábeis](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Integração com Fiscal e Apropriação de Despesa, quando utilizado ERP Datasul integrado ao SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Contabilização usando Lançamento Padrão](#)