

Logística - Linha Protheus - GFE - Gerar Trace de uma execução no Protheus SIGAGFE ou outro módulo qualquer

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:24 min**

Dúvida

Como gerar **Trace** de uma execução no **Protheus SIGAGFE** ou outro módulo qualquer?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões


Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. O Trace ou DBTrace do Protheus é gerado pelo programa **DBMonitor.exe** que fica no mesmo diretório do **DBAccess**.

Para isso, basta identificar o **Servidor** e local onde o **DBAccess** está instalado e executar o programa **DBMonitor.exe**.

Caso não encontre o diretório de instalação do **DBAccess**, abra o programa de serviços do **Windows** no **Servidor** onde o **DBAccess** está instalado, procure pelo **Serviço** do **DBAccess** e selecione as propriedades deste serviço, onde será exibido o caminho desejado, conforme a imagem da tela abaixo:




2. Após encontrar o diretório e executar o programa **DBMonitor.exe** será exibida a tela de conexão, conforme a imagem abaixo, podendo ser solicitado o *login* e a senha, caso tenha sido configurado no momento da instalação/configuração do mesmo.



3. Após abrir o **DBMonitor**, selecione a aba **Usuários** e procure a linha que deseja gerar o **Trace**. Neste ponto deverá ser identificado o usuário que está executando o **Protheus** pela coluna **Usuário** e pelo programa executado que fica na coluna **Comentários**.


4. Neste exemplo da figura abaixo é realizado um **Trace** do programa **GFEA050 - Romaneio de Carga** que está sendo executado pelo perfil **admin - Administrador**.

Após selecionar a linha desejada, execute a opção **Rastrear** conforme a imagem:



5. Após a abertura da tela deve ser executado o processo no qual deseja rastrear, por exemplo, **Calcular o Frete do Romaneio**.

6. Após o término do processo, o **Trace** deve ser salvo no mesmo local aonde o arquivo com todas as informações necessárias será gerado. Conforme a tela abaixo:



7. O **Serviço** do **DBAccess** normalmente quando é instalado sem ser configurado fica com a descrição **TOTVS|DBAccess 4.2 Server**.

8. Caso seja solicitado *Login* e **Senha** para abrir o **DBMonitor** e o usuário não tiver essa informação, deverá ser solicitado ao profissional que realizou a **Instalação**.