

Logística - Linha Protheus - GFE - Log de detalhes na simulação do PD4000.

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como gerar Log de detalhes na simulação do **PD4000**.

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões.

Solução

O **GFETrace** foi criado para mostrar informações no **console.log** do **Protheus**.

Possui 3 níveis e suas mensagens são padronizadas, mostrando: **Data, Hora, Nível do log e Filial/Empresa**.

Deve ser configurado no **AppServer.ini** na seção **General**:

Exemplo:

Valores disponíveis:

Valores	Nível do log
0	Não Gera
1	Informações e Erros
2	Apenas Erros
3	Verbose, mostra todas Informações, Erros e outros detalhes)

Exemplo de mensagens de *log*, configurado com o Nível 3:

OBS: O nível indica o que será mostrado no console.log, se estiver como **GFETrace=2 - Apenas Erros**, não iria mostrar logs do **Tipo Informação - INFO** ou **Verbose**.

Estes níveis são úteis para encontrar um problema, parametrizando temporariamente para mostrar tudo e depois voltar a uma opção mais enxuta, como mostrar apenas erros.

Para a simulação de fretes com o **PD4000**, foi criado logs de detalhamento, nas duas pontas para facilitar a busca por erros de cálculos ou informações incorretas.

- No **Datasul** é gerado o arquivo **log_simulacao_gfe.txt** no diretório temporário **Progress** e contém todos os dados enviados para o cálculo de frete, assim como a mensagem de retorno. Apenas do log mostrar o tipo **INFO**, no **Datasul** não tem como configurar nível de *log* ou parametrizar sua geração ou não.
- No **GFE** o **console.log** é gerado por padrão no diretório do **AppServer** e deve estar com o parâmetro **ConsoleLog=1** na seção **General**.

Saiba mais

[Logística - Linha Protheus - GFE - Simulação do cálculo de frete do SIGAGFE no PD4000](#)