

Logística - Linha Protheus - GFE - LOG nas rotinas de importação de EDI e XML de CT-e no SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:50 min**

Dúvida

Como habilitar o *log* das rotinas do **EDI** e importação de **XML** de **CT-e** no **SIGAGFE**?


Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

Para habilitar o *LOG* na importação/processamento das rotinas de **EDI** e **importação/processamento** da rotina do **XML** de **CT-e** deverão ser ajustados os seguintes parâmetros:

1. No programa de **Parâmetros do Módulo - GFEX000**, selecionar pasta **Integração EDI**, e no campo **Tipo de geração de log**, selecionar o item **normal**.



ntabilização Totvs Colaboração **Integração EDI** Integi


Ocorrência Entrega

1 - sem Ocorrência ▼

Tipo de geração de Log

2 - Normal ▼

2. Também no programa de **Parâmetros do Módulo - GFEX000** deve ser informado o diretório de gravação através do campo **Diretório LOG** na pasta **Cálculo de Frete**.



Parâmetros - Frete Embarcador

Expedição/Recebim Pátio/Portaria Tabela de Frete **Cálculo de Frete** Pré-faturas

Log

Diretório LOG

\\LOGGFE

Opções disponíveis no parâmetro **Tipo de geração de log**

Em relação ao parâmetro **Tipo de geração de log**, mencionado acima, ele pode receber as seguintes opções:

1. **Não Gerar** - Não gera nenhum *log*. Deve ficar assim nas operações normais, para não ficar gerando muitos arquivos de *log* e ocupando espaço em disco.
2. **Normal** - Gera o *log*, conforme descrito acima. Deve ser usado para ver mais detalhes em relação ao erro apresentado e para enviar o *log* através de chamado para equipe de atendimento da **Totvs**.

Parametrização avançada:

1. Modo *Debug* - Informa a data e hora em cada mensagem de *log*, usado para identificar pontos de lentidão. Também pode ser usado para incluir outras informações, como detalhes técnicos. Deve ser usado quando solicitado pelo atendimento da **Totvs**.
2. Modo *Console* - Usado quando o Sistema não gera arquivos de *log* ou não está parametrizado um diretório. O conteúdo do *log* é gravado no **console.log**, usado para identificar um problema específico. Deve-se voltar o valor anterior após o término da análise. Deixar este parâmetro sempre ativo, poderá ocasionar sobrecarga dos arquivos de *log* do servidor. Também deve ser usado quando solicitado pelo atendimento da **Totvs**.
3. Quando a geração do *log* ocorre via *Schedule*
Caso seja utilizada alguma rotina do **SIGAGFE** no **Schedule** o conteúdo do campo Diretório *Log* deve ser um diretório que esteja abaixo da variável de ambiente **ROOTPATH**, informada no arquivo **appserver.ini**.
4. Exemplo que funciona:
 - **ROOTPATH=c:\Microsigla\protheus_data.12.1.17**
 - No Diretório *Log* informe **\LogGFE**
 - O arquivo será gerado abaixo do caminho
c:\Microsigla\protheus_data.12.1.17\LogGFE
5. Exemplo que não funciona:
 - **ROOTPATH=c:\Microsigla\protheus_data.12.1.17**
 - No Diretório *Log* informe **c:\temp**
 - Veja que o diretório não está abaixo do *rootpath*. Nesse caso não será gerado o *log* corretamente.

Saiba mais

Para mais informações acesse:

[Logística - Linha Protheus - GFE - Importação de XML CT-e no SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Importação de EDI CONEMB no SIGAGFE](#)

Glossário

XML - *Extensible Markup Language*

EDI -*Electronic Data Interchange*

SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador

CT- Conhecimento de Transporte