MANUAL DO USUÁRIO

Pré-DANFE

Veja o DANFE da sua NF-e antes de transmitir no SysPDV.

Instalação, configuração e uso dos dois programas

PreDANFE.exe
Sob demanda

Você digita o número da NF-e, clica em Gerar e o PDF abre na hora.

PreDANFE-Automatico.exe
Automático, em segundo plano

Fica ao lado do relógio e gera sozinho o PDF de cada NF-e salva e ainda não transmitida.

Versão 1.1 · novembro de 2026
PBtec · soluções em automação · (83) 3224-3080

ANTES DE COMEÇAR

O que é o Pré-DANFE

O SysPDV só mostra o DANFE **depois** que a NF-e é transmitida. O Pré-DANFE resolve isso: ele lê a nota que você digitou e salvou na retaguarda e gera um PDF no **mesmo formato do DANFE**, para você conferir cliente, produtos, quantidades, valores e impostos **antes** de transmitir.

Se encontrar algum erro, corrija a nota no SysPDV, salve e gere o pré-DANFE de novo.

- Funciona com **NF-e modelo 55** digitada na retaguarda do SysPDV.
- O Pré-DANFE **só lê** as informações. Ele nunca altera, transmite ou apaga nenhuma nota.

> **Atenção: o pré-DANFE não tem valor fiscal**
> O PDF sai com a marca **SEM VALOR FISCAL – PRÉ-VISUALIZAÇÃO**. Ele serve só para conferência. Não envie ao cliente nem use como documento da mercadoria: depois de transmitir, imprima o DANFE normal pelo SysPDV.

Qual programa usar?

	PreDANFE.exe	PreDANFE-Automatico.exe
Como funciona	Você digita o número da nota e clica em Gerar	Gera sozinho, sem precisar abrir nada
Quando o PDF é gerado	Na hora em que você pede	De 10 a 20 segundos depois que a nota é salva
O PDF abre sozinho?	Sim	Não: fica na pasta e aparece um aviso
Indicado para	Conferir uma nota específica	Quem emite muitas notas e quer tudo pronto

Você pode usar os dois no mesmo computador.

PASSO 01

Instalação

Faça uma vez em cada computador que emite notas.

1. Crie a pasta **C:\PreDanfe** no computador.
2. Copie para ela o **PreDANFE.exe** e/ou o **PreDANFE-Automatico.exe**.
3. Abra um dos programas com dois cliques. Na primeira vez aparece a tela de **Configuração** (próximo passo).
4. Se quiser, crie um atalho na Área de Trabalho: clique com o botão direito no programa → **Enviar para** → **Área de trabalho (criar atalho)**.


O Windows pode pedir confirmação na primeira vez

Se aparecer "O Windows protegeu o computador", clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo**. Se o antivírus bloquear, libere a pasta C:\PreDanfe.

Requisitos

- Windows 10 ou 11 (64 bits).
- O SysPDV funcionando nesse computador (o Pré-DANFE usa a mesma conexão com o servidor).
- Uma pasta onde o usuário possa gravar, como C:\PreDanfe. Evite "Arquivos de Programas".


Como a pasta fica depois de usar



PASSO 02

Primeira configuração

Na primeira vez, os programas pedem os dados de acesso ao banco do SysPDV.



Tela de configuração (os números indicam os itens explicados abaixo)

1. **Servidor, porta e arquivo do banco** já vêm preenchidos com o que o SysPDV deste computador usa. Normalmente não é preciso mudar.
2. **Senha**: digite a senha do banco do SysPDV (**masterkey**).
3. **Pasta dos PDFs**: onde os pré-DANFEs serão salvos. O padrão é a pasta **pdf**, dentro de C:\PreDanfe.
4. **Testar conexão**: confere se está tudo certo. Deve aparecer "Conectou!" em verde.
5. **Salvar**: grava a configuração. Pronto, não será pedida de novo.

Dica para vários computadores

A configuração fica no arquivo **config.ini**, ao lado dos programas. Depois de configurar um computador, copie esse arquivo para os outros que usam o mesmo servidor e pule este passo.

PASSO 03

Gerar por número (PreDANFE.exe)

Para conferir uma nota específica antes de transmitir.



Janela do PreDANFE.exe (dados fictícios)

O que tem na janela

1. **Número da NF-e**: digite o número da nota.
2. **Gerar Pré-DANFE**: gera o PDF e abre na tela (ou tecle **Enter**).
3. **Aguardando transmissão**: as notas salvas e ainda não transmitidas. **Clique em uma delas** para gerar o PDF direto, sem digitar o número.
4. **Status da conexão**: bolinha verde = conectado ao SysPDV; vermelha = sem conexão. Passe o mouse sobre ela para ver os detalhes.
5. **Atualizar**: recarrega a lista depois de salvar uma nota nova no SysPDV.
6. **Abrir pasta dos PDFs**: mostra os pré-DANFEs já gerados.
7. **Configurações**: muda servidor, senha ou pasta dos PDFs.
8. **Sobre**: versão do programa e contato da PBtec.

Passo a passo

- Digite a NF-e na retaguarda do SysPDV e **salve sem transmitir**.
- No Pré-DANFE, digite o número e clique em **Gerar Pré-DANFE** (ou clique na nota da lista).
- Confira o PDF. Achou erro? Corrija a nota no SysPDV, salve e gere de novo.
- Tudo certo? Transmita a nota normalmente pelo SysPDV.

PASSO 04

Modo automático (PreDANFE-Automatico.exe)

Gera o pré-DANFE sozinho, sem você precisar abrir nada.

Depois de aberto, o programa fica rodando **ao lado do relógio do Windows** (perto da data e hora). A cada 10 segundos ele verifica se há NF-e salva e ainda não transmitida. Para cada nota nova ou alterada, ele gera o PDF na pasta dos pré-DANFEs e mostra um aviso no canto da tela.

Como ligar

1. Abra o **PreDANFE-Automatico.exe** com dois cliques. Nenhuma janela abre: aparece só o ícone perto do relógio.
2. Na primeira vez, preencha a configuração (Passo 2).
3. Responda **Sim** em "Iniciar junto com o Windows". Assim ele liga sozinho todo dia.

Não achou o ícone?
O Windows às vezes esconde ícones. Clique na **setinha (^)** ao lado do relógio para ver os ícones ocultos. Você pode arrastar o ícone do Pré-DANFE para a barra, para deixá-lo sempre visível.

Menu do ícone (clique com o botão direito)

Primeira linha do menu: quantas notas estão pendentes e a hora da última verificação.

- **Abrir pasta dos Pré-DANFEs**
  Mostra os PDFs gerados (o mesmo que dar dois cliques no ícone).
- **Verificar agora**
  Procura notas novas na hora, sem esperar os 10 segundos.
- **Configurações...**
  Muda servidor, senha ou pasta dos PDFs.
- **Iniciar com o Windows**
  Liga ou desliga o início automático.
- **Sobre...**
  Versão do programa e contato da PBtec.
- **Sair**
  Fecha o programa. Os PDFs param de ser gerados até abrir de novo.

Bom saber

- Os arquivos se chamam **PreDANFE_número.pdf** (exemplo: PreDANFE_1532.pdf).
- Se você alterar a nota no SysPDV, o PDF é refeito sozinho com as alterações.
- O programa espera a nota ficar igual por duas verificações seguidas antes de gerar, para não pegar a nota no meio da digitação. Por isso o PDF aparece de 10 a 20 segundos depois de salvar.
- Ele gera o PDF de **todas** as notas pendentes do banco, inclusive as digitadas em outros computadores.

PASSO 05

Entendendo o pré-DANFE

O que conferir antes de transmitir.

RECEBEMOS DE EMPRESA EXEMPLO COMÉRCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2026 VALOR TOTAL: 1.169,20 DESTINATARIO: TECMAIS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - AV. DAS PALMEIRAS, 250, CENTRO, JOAO PESSOA - PB, CNPJ: 12.345.678/0001-95

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº000.001.532 SÉRIE 1

EMPRESA EXEMPLO COMÉRCIO LTDA

RUA DAS FLORES, 100
CENTRO
JOAO PESSOA - PB
58000-000
Fone: (83) 3222-0000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 000.001.532
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2526 1111 2223 3300 0181 5500 1000 0015 3210 0001 5323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	NAO TRANSMITIDA - PRE-VISUALIZACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
123456789		11.222.333/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TECMAIS SOLUCOES E SERVICOS LTDA	12.345.678/0001-95	06/11/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV. DAS PALMEIRAS, 250	CENTRO	58000-000	06/11/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
JOAO PESSOA	(83) 3222-1111	PB		10:30:00

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
001532	1.169,20	0,00	1.169,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
941,20	188,24	0,00	0,00	374,01	12,42	1.169,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	1.169,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0000000001001	ARROZ TIPO 1 5KG	10063021	000	5102	UNID	10,0000	24,9000	249,00	249,00	49,80	0,00	20,00	0,00
0000000001002	FEIJÃO CARIOCA 1KG	07133399	000	5102	UNID	20,0000	8,4500	169,00	169,00	33,80	0,00	20,00	0,00
0000000001003	ÓLEO DE SOJA 900ML	15079011	000	5102	UNID	30,0000	7,9900	239,70	239,70	47,94	0,00	20,00	0,00
0000000001004	REFRIGERANTE COLA 2L	22021000	060	5405	UNID	24,0000	9,5000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001005	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G	09012100	000	5102	UNID	15,0000	18,9000	283,50	283,50	56,70	0,00	20,00	0,00

SEM VALOR FISCAL
PRÉ-VISUALIZAÇÃO

Parte de cima de um pré-DANFE (dados fictícios)

Igual ao DANFE final

- Emitente, destinatário e chave de acesso
- Produtos, quantidades, valores, CFOP, NCM e CST
- ICMS e substituição tributária
- **PIS e COFINS** (calculados como o SysPDV faz ao transmitir)
- **Valor aproximado dos tributos** (IBPT) e o texto com os valores federal e estadual
- Fatura e totais da nota

Pode ser só uma estimativa

- **Tributos aproximados** de produto cujo NCM ainda não saiu em nenhuma nota transmitida. O pré-DANFE avisa: "TRIBUTOS APROXIMADOS ESTIMADOS PARA NCM ...".

Como reconhecer

- Marca **SEM VALOR FISCAL – PRÉ-VISUALIZAÇÃO**
- Protocolo: **NÃO TRANSMITIDA**

DÚVIDAS

Problemas comuns e soluções

Situação	O que fazer
O status está vermelho: "Sem conexão com o banco"	Confira se o SysPDV abre normalmente neste computador. Depois abra **Configurações**, confira o servidor e a senha e clique em **Testar conexão**.
"A NF-e não foi encontrada"	Confira o número. A nota precisa estar **salva** na retaguarda do SysPDV.
"Esta nota já foi transmitida"	Para nota transmitida, imprima o DANFE normal pelo SysPDV. O pré-DANFE é só para notas ainda não transmitidas.
A nota não aparece na lista "Aguardando transmissão"	Clique em **Atualizar**. Notas já transmitidas ou canceladas não aparecem na lista.
O automático não gerou o PDF	Veja se o ícone está ao lado do relógio (ou na setinha ^). Use **Verificar agora** e espere até 20 segundos. Se o ícone não estiver lá, abra o PreDANFE-Automatico.exe de novo.
O PDF foi gerado com outro nome, com um horário no final	O PDF anterior estava aberto. Feche o PDF antigo; o novo arquivo é o que tem o horário no nome.
O Windows ou o antivírus bloqueou o programa	Clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**, ou libere a pasta C:\PreDanfe no antivírus.
Apareceu "TRIBUTOS APROXIMADOS ESTIMADOS PARA NCM ..."	O produto nunca saiu numa nota transmitida, então o valor aproximado dos tributos dele é uma estimativa. Depois que a primeira nota com ele for transmitida, o Pré-DANFE passa a usar o valor exato.

Precisa de ajuda?
Fale com a **PBtec - Soluções em Automação** pelo telefone **(83) 3224-3080**. Se for um erro, informe o que apareceu na tela. O programa também guarda um registro de erros na pasta **%LOCALAPPDATA%\PreDANFE** (digite esse endereço na barra do Explorador de Arquivos).

Créditos

Pré-DANFE · versão 1.1
PBtec - Soluções em Automação
(83) 3224-3080

DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE
Erick Henrique
José Henrique