

1. Identificación y Estructura del Depósito

Estos campos son la base para organizar y ubicar cualquier cosa dentro de tu almacén.

Campo en la Interfaz	¿Para qué sirve?	¿Cuándo es relevante?
WMS: TIPO DE UBICACIÓN DEL DEPÓSITO	Clasifica la ubicación general para el sistema (ej. "Almacén Principal", "Zona de Picking"). Ayuda a definir reglas y a priorizar tareas.	Esencial para que el WMS entienda la función de esta área del depósito.
WMS: ZONA *	Define una agrupación lógica dentro del depósito (ej. "Refrigerados", "Alto Valor", "Devoluciones"). Se usa para segregar productos y definir estrategias de almacenamiento.	Clave para organizar el espacio físico por características de los productos o tipo de operación.
WMS: PASILLO	El identificador del pasillo físico dentro de la zona (ej. "A", "B", "01").	Fundamental para la navegación del personal durante el picking y putaway.
WMS: DIRECCIÓN DE ETAPA	La ubicación temporal donde se preparan o consolidan los pedidos antes de su envío.	Relevante si tienes un área de "staging" o preparación de pedidos.

2. Configuración de Inventario y Reaprovisionamiento

Aquí defines las "reglas del juego" sobre cómo el sistema debe gestionar las cantidades de producto y los niveles de stock.

Campo en la Interfaz	¿Para qué sirve?	Notas Adicionales
WMS: CANTIDAD DE REAPROVISIONAMIENTO	La cantidad por defecto que el sistema sugerirá mover cuando sea necesario reponer el stock en esta ubicación.	Se usa para no tener que definir la cantidad manualmente cada vez.

Campo en la Interfaz	¿Para qué sirve?	Notas Adicionales
WMS: CANTIDAD MÁXIMA DE REAPROVISIONAMIENTO	El límite superior . Después de un reaprovisionamiento, la cantidad en esta ubicación nunca superará este valor.	Ayuda a optimizar el espacio y evitar el exceso de inventario en una ubicación específica.
WMS: CANTIDAD MÍNIMA DE REAPROVISIONAMIENTO	El punto de pedido . Cuando el stock en esta ubicación baja de esta cantidad, el WMS puede generar una tarea de reaprovisionamiento.	Es el disparador para que el sistema sepa cuándo hay que reponer.
DEFINIR COMO CARRIOTO	Marcar esta casilla indica que la ubicación se usará como un "carro" (Cart) en los flujos de trabajo de reaprovisionamiento móvil.	Específico para procesos de reaprovisionamiento que usan carros de picking.

3. Control de Operaciones y Seguridad

Estos campos controlan cómo se comporta el sistema en las operaciones diarias de picking y gestión de inventario.

Campo en la Interfaz	¿Para qué sirve?
WMS: N° SECUENCIA DE RETIRO	Define el orden en el que el WMS enviará a los operarios a retirar productos de las diferentes ubicaciones (ej. primero el pasillo A, luego el B). Optimiza las rutas de picking.
WMS: POSICIÓN DE PALÉ	Especifica la posición exacta de un palé dentro de una ubicación (ej. Nivel 2, Posición 3). Permite una precisión milimétrica del inventario.
BLOQUEAR DE RETIRO DE ÓRDENES EN SERIE	Si está activo, impide que el sistema asigne picking de artículos con números de serie desde esta ubicación. Útil para mercancía reservada o en cuarentena.
UNICA / INACTIVA	Son estados administrativos. "UNICA" podría referirse a una ubicación de uso singular. "INACTIVA" desactiva la ubicación para que no aparezca en las listas de selección ni se use en nuevas transacciones.