

Control de teclado con pyautogui

Instalación:

pip install pyautogui

Funciones de interés:

1. **typewrite()**
 - Descripción: Envía pulsaciones de teclas al sistema.
 - Ejemplo: `pyautogui.typewrite('Hello, world!')` enviará las pulsaciones de teclas para escribir “¡Hola, mundo!” en el sistema.
2. **press()**
 - Descripción: Simula una sola pulsación de tecla (presionar y soltar).
 - Ejemplo: `pyautogui.press('enter')` simulará la pulsación de la tecla “Enter”.
3. **keyDown()**
 - Descripción: Simula la pulsación de una tecla sin soltarla.
 - Ejemplo: `pyautogui.keyDown('ctrl')` simulará la pulsación de la tecla “Control” sin soltarla.
4. **keyUp()**
 - Descripción: Simula el levantamiento de una tecla que estaba siendo presionada.
 - Ejemplo: `pyautogui.keyUp('ctrl')` simulará el soltar la tecla “Control”.
5. **hotkey()**
 - Descripción: Simula la combinación de teclas (por ejemplo, Ctrl+C).
 - Ejemplo: `pyautogui.hotkey('ctrl', 'c')` simulará la combinación de teclas para copiar (Ctrl+C).
6. **write()**
 - Descripción: Escribe texto directamente (más rápido que `typewrite()`).
 - Ejemplo: `pyautogui.write('Hello, world!')` escribirá “Hello, world!” directamente en el sistema.
7. **keyDown() y keyUp() en combinación**
 - Descripción: Puedes combinar `keyDown()` y `keyUp()` para acciones más complejas, como mantener presionada una tecla mientras se hace otra acción.
 - Ejemplo:

```
pyautogui.keyDown('shift')
pyautogui.press('a')
pyautogui.keyUp('shift')
```

Estas son solo algunas de las funciones más importantes de PyAutoGUI para el control del teclado. Puedes explorar la documentación oficial de PyAutoGUI para obtener más información y funcionalidades detalladas: <https://pyautogui.readthedocs.io/>

Ejemplo:

```
import pyautogui
import time
# Esperar unos segundos antes de comenzar para que tengas tiempo de cambiar
a la ventana de la aplicación de procesamiento de texto
time.sleep(5)
# Escribir un mensaje utilizando la función typewrite()
pyautogui.typewrite('¡Hola, mundo!\n')
# Presionar la tecla Enter para cambiar de línea
pyautogui.press('enter')
# Escribir otro mensaje
pyautogui.typewrite('Este es un ejemplo de PyAutoGUI.')
# Cerrar la aplicación de procesamiento de texto
# Nota: Este comando es específico para la aplicación y puede necesitar ser
ajustado según la aplicación que estés utilizando
pyautogui.hotkey('ctrl', 'g')
```

Ejemplo añadiendo intervalo entre teclas:

```
import pyautogui
import time
# Esperar unos segundos antes de comenzar para que tengas tiempo de cambiar
a la ventana de la aplicación de procesamiento de texto
time.sleep(5)
# Escribir un mensaje utilizando la función typewrite()
pyautogui.typewrite('¡Hola, mundo!\n', interval=0.5)
# Presionar la tecla Enter para cambiar de línea
pyautogui.press('enter')
# Escribir otro mensaje
pyautogui.typewrite('Este es un ejemplo de PyAutoGUI.', interval=0.5)
# Cerrar la aplicación de procesamiento de texto
# Nota: Este comando es específico para la aplicación y puede necesitar ser
ajustado según la aplicación que estés utilizando
pyautogui.hotkey('ctrl', 'g')
```