


Schritt A: Dein Spielfeld


Deine Aufgabe: Öffne dein Scratch-Projekt „Der Fisch in der Waldnaab“. Es ist schon vorbereitet!

Schau dir dein Spielfeld an:

1. Wo schwimmt dein Fisch gerade?
2. Wo ist das Ufer?
3. Wo ist das Ziel — der Abenteuerspielplatz?



 **Tipp:** Klick oben links auf die grüne Fahne . Passiert noch nichts? Das ist völlig normal — dein Fisch kann noch nicht schwimmen. Das baust du gleich in Schritt B!




Schritt B: Dein Fisch schwimmt los!

Deine Aufgabe: Bau vier kleine Abläufe, damit dein Fisch mit den Pfeiltasten schwimmen kann — nach rechts, links, oben und unten.

So gehst du vor:


1. Klick links auf die Kategorie  Ereignisse.
2. Zieh den Block „wenn Taste ... gedrückt wird“ auf die Bühne.
3. Stell im Block die Pfeiltaste ein, die du gerade brauchst.
4. Klick auf die Kategorie  Bewegung.
5. Zieh den Block „ändere x um...“ (links/rechts) bzw. „ändere y um...“ (oben/unten) unter den Ereignis-Block.
6. Wiederhole das für alle vier Pfeiltasten.

 **Tipp:** Für „rechts“ und „oben“ nimmst du eine positive Zahl (z. B. 10), für „links“ und „unten“ eine negative Zahl (z. B. -10). Probiere ruhig aus, wie schnell dein Fisch schwimmen soll!



Lösung - Schritt B

Du brauchst vier kleine Programme, die unabhängig nebeneinanderstehen:





Testen: Drück die Pfeiltasten — dein Fisch sollte in alle vier Richtungen schwimmen. Schwimmt er zu langsam oder zu schnell? Ändere die Zahl 10 nach oben oder unten!


Schritt C: Nicht ans Ufer schwimmen!


Deine Aufgabe: Baue eine Regel: Wenn dein Fisch das Ufer berührt, schwimmt er automatisch zurück an seinen Startplatz.

So gehst du vor:

1. Zieh den Block  (Ereignisse) auf eine neue, freie Stelle der Bühne.


2. Häng den Block  (Bewegung) direkt darunter — er setzt deinen Fisch beim Start an seinen Platz.

3. Zieh darunter den Block  (Steuerung). Alles, was jetzt hineinkommt, läuft die ganze Zeit weiter.

4. Leg in die Dauerschleife einen  Block (Steuerung).

5. Zieh in die kleine Lücke der falls-Bedingung den Block  (Fühlen) und klick dann mit der Pipette die Ufer-Farbe auf deinem Hintergrund an.

6. Häng noch einmal den Block  (Bewegung) in den falls...dann-Block — mit denselben Werten wie in Schritt 2.



Pipette

 **Tipp:** Das ist der kniffligste Schritt heute. Wenn du nicht weiterkommst, ist das total okay, frag einfach!

Lösung - Schritt C




Testen: Klick die grüne Fahne, steuere den Fisch absichtlich ans Ufer — er sollte sofort zurück zum Start springen.

Schritt D: Ziel erreicht!

Deine Aufgabe: Wenn dein Fisch den Abenteuerspielplatz berührt, soll „Geschafft!“ erscheinen und das Spiel stoppen.

So gehst du vor:

1. Ergänze einfach deine Dauerschleife aus Schritt C um einen zweiten falls...dann-Block (Steuerung), direkt unter dem ersten.
2. Zieh den Block „wird [] berührt?“ (Fühlen) in die neue falls-Lücke und wähle im Dropdown den Spielplatz aus.
3. Hänge in den falls...dann-Block den Block „sage [] für () Sekunden“ (Aussehen) und trage den Text „Geschafft!“ ein.
4. Häng darunter noch den Block „stoppe [alles]“ (Steuerung) an.



Lösung - Schritt D


Zweiter Block, direkt unter dem Ufer-Check in derselben Dauerschleife:



Testen: Schwimm einmal ganz von Start bis zum Abenteuerspielplatz durch. Kommt „Geschafft!“? Dann ist dein Spiel fertig spielbar! 🏆

Schritt E: Bonus – ein Hindernis im Fluss!

Nur für Fisch-Profis, die schon fertig sind! Wenn dein Basis-Spiel funktioniert, kannst du jetzt ein bewegliches Hindernis einbauen – zum Beispiel die Angel .



Teil 1 – die Angel bewegt sich von selbst:

Klick die Angel-Figur an und bau:


1. Den Block „wenn grüne Fahne angeklickt wird“ (Ereignisse).
2. Darunter den Block „wiederhole fortlaufend“ (Steuerung).
3. Darin die Blöcke „gehe () Schritte“ und „pralle vom Rand ab“ (beide Bewegung).

Teil 2 – wenn der Fisch die Angel berührt, geht's zurück zum Start:

Klick wieder deine Fisch-Figur an und bau in die bestehende Dauerschleife einen dritten falls...dann-Block: gleiches Muster wie beim Ufer, diesmal mit „wird Angel berührt?“.

Lösung - Schritt E

Skript auf der Angel-Figur:



Dritter falls...dann auf der Fisch-Figur, in der bekannten Dauerschleife:



Achtung, Reihenfolge: Dieser neue Block muss vor dem „Geschafft!“-Block aus Schritt D stehen, sonst können beide Meldungen gleichzeitig auftauchen.

Schritt F: Profi-Bonus – die Ente patrouilliert!

Nur für echte Profis, die auch mit der Angel schon fertig sind! Jetzt kommt ein zweites Hindernis dazu: eine Ente , die zwischen Ufer und Ufer hin- und herschwimmt.



Teil 1 – die Ente bewegt sich von selbst:

Klick die Ente-Figur an. Der Aufbau ist genau derselbe wie bei der Angel in Schritt E:

1. Den Block „wenn grüne Fahne angeklickt wird“ (Ereignisse).
2. Darunter den Block „wiederhole fortlaufend“ (Steuerung).
3. Darin die Blöcke „gehe () Schritte“ und „pralle vom Rand ab“ (beide Bewegung).


 **Tipp:** Damit die Ente hoch und runter patrouilliert statt links-rechts wie die Angel, ergänze vor der Dauerschleife noch den Block „setze Richtung auf () Grad“ (Bewegung) mit dem Wert 0 – dann wird's abwechslungsreicher.

Teil 2 – wenn der Fisch die Ente berührt, geht's zurück zum Start:

Klick wieder deine Fisch-Figur an. Jetzt kommt ein vierter falls...dann-Block in dieselbe Dauerschleife dazu – Bedingung diesmal: „wird Ente berührt?“, Wirkung genau wie bei Ufer und Angel.

Lösung - Schritt F

Skript auf der Ente-Figur:



Vierter falls...dann auf der Fisch-Figur, wieder in derselben Dauerschleife:



Profi-Tipp: Jetzt hat dein Fisch zwei Gegner gleichzeitig im Weg, Angel und Ente. Falls das zu leicht ist: Erhöhe einfach die Zahl bei „gehe () Schritte“, dann patrouillieren beide schneller.