



WorkTime

Recordatorios para marcar en el detector facial de la oficina

Funcionalidades · versión 1.1.8 · 29 de septiembre de 2026

WorkTime es una aplicación de escritorio para Windows y macOS que te recuerda pasar por el detector facial en cada uno de tus marcajes del día y enviar el reporte diario antes de salir. Vive en la bandeja del sistema, te avisa a la hora indicada, insiste hasta que confirmas y guarda un historial de los últimos 60 días.

Funciones principales

Los 4 marcajes del día

Entrada, salida a almorzar, regreso del almuerzo y salida. Puedes cambiar sus nombres y horas, o desactivar los que no uses.

Un aviso difícil de pasar por alto

Elige una ventana pequeña en la esquina, que no te quita el foco, o un aviso grande en el centro de la pantalla. Suena al aparecer.

Insiste hasta que marcas

Si lo pospones, vuelve a los 5 minutos. El aviso sigue activo hasta 90 minutos o hasta la hora del siguiente marcaje.

Te recuerda al volver

Revisa el horario cada 15 segundos, y también al desbloquear la sesión o despertar el equipo. Si llegas tarde, el aviso te espera.

Recordatorio del reporte diario

30 minutos antes de la salida aparece «RECUERDE ENVIAR EL REPORTE DIARIO». Si no lo confirmas, vuelve a avisar 15 minutos antes.

Historial de 60 días

Consulta a qué hora confirmaste cada marcaje en los días anteriores y cuáles quedaron sin marcar.

Siempre a mano en la bandeja


Desde el icono junto al reloj ves el próximo aviso, marcas, pausas el día o abres la ventana principal.

Se adapta a ti

Horas, días laborales, tiempos de aviso, sonido, inicio con Windows y tema claro, oscuro o el del sistema.


Un día con WorkTime

Cada marcaje tiene una **ventana de aviso**: empieza a su hora y dura 90 minutos, pero se corta antes si llega la hora del siguiente marcaje. Dentro de esa ventana, el aviso aparece hasta que pulses **Ya marqué**. Si la ventana termina sin confirmar, el marcaje queda como *Sin marcar*. El reporte diario avisa a las 17:30 y, si aún no lo confirmaste, otra vez a las 17:45.




Horario por defecto, de lunes a viernes. Todas las horas y duraciones se pueden cambiar en Ajustes.

El aviso



Aviso pequeño en la esquina (predeterminado).




Aviso grande en pantalla: oscurece el resto hasta que respondas.

- **Pequeño en la esquina** (predeterminado): aparece abajo a la derecha, por encima de las demás ventanas, sin quitarte el foco. Se puede arrastrar.
- **Grande en pantalla:** oscurece la pantalla y muestra el aviso en el centro hasta que respondas; **Esc** lo pospone. Se elige en Ajustes → Avisos, y **Probar aviso** enseña cómo queda.
- Suena un **aviso de dos notas** al aparecer (se puede desactivar).
- En los marcajes indica la hora programada y, si ya pasó, cuánto tiempo hace. **Ya marqué** guarda la hora; **Recordar en 5 min** lo pospone.
- En el reporte, **Ya lo envié** lo da por hecho. **Recordar a las 17:45** espera al segundo aviso; en el segundo aviso el botón es **Cerrar** y ya no insiste más ese día.
- Se retira solo al terminar su ventana o si confirmas desde la ventana principal o la bandeja.

La ventana principal

Se abre con un clic en el icono de la bandeja. Tiene tres pestañas: **Hoy**, **Historial** y **Ajustes**.



Hoy: el estado de cada aviso del día, el próximo aviso y la opción de pausar el día.

Historial: cada día anterior con la hora de cada confirmación y un resumen de marcajes.

Estados de un aviso

ESTADO	CUÁNDO	ACCIÓN DISPONIBLE
Pendiente	Todavía no es la hora.	Ya marqué: si confirmas antes de la hora, el aviso ya no aparece.
Toca marcar ahora	Estás dentro de la ventana de aviso. En el reporte: <i>Envíalo antes de las 18:00.</i>	Ya marqué o Ya lo envié , resaltado.
Marcado a las 08:57	Confirmaste; se guarda la hora exacta. En el reporte: <i>Enviado a las...</i>	Deshacer: si aún está en su ventana, el aviso vuelve.
Sin marcar	Terminó la ventana sin confirmar. En el reporte: <i>Sin enviar.</i>	Ya marqué, por si lo hiciste y no lo registraste.

El historial guarda como máximo los últimos 60 días en los que la app estuvo abierta. El resumen de cada día (por ejemplo, *3/4 marcajes*) cuenta solo los marcajes; el reporte aparece en su propia fila.

Ajustes

WorkTime

Martes, 29 de septiembre

Hoy

Historial

Ajustes

MARCAJES

Entrada

09:00

Salida a almorzar

13:00

Regreso del almuerzo

14:00

Salida

18:00

REPORTE DIARIO

RECUERDE ENVIAR EL REPORTE DIARIO

Primer aviso

30

min antes de la salida

Si no lo envió, repetir

15

min antes de la salida

Pon 0 para avisar una sola vez. Si cambias la hora de salida, estos avisos se mueven con ella.

DÍAS LABORALES

L

M

X

J

V

S

D

AVISOS

Pequeño en la esquina

Grande en pantalla

El aviso grande oscurece toda la pantalla hasta que respondas. Esc lo pospone.

Probar aviso

Al posponer, volver a avisar en

5

min

Dejar de insistir pasados

90

min

El aviso también se retira cuando llega la hora del siguiente marcaje.

Sonido al avisar

Iniciar con Windows

APARIENCIA

Sistema

Claro

Oscuro

Cambios guardados

Marcajes

Entrada 09:00 · Salida a almorzar 13:00 · Regreso del almuerzo 14:00 · Salida 18:00. Cada uno tiene nombre (hasta 40 caracteres), hora e interruptor.

Reporte diario

Mensaje «RECUERDE ENVIAR EL REPORTE DIARIO» (hasta 60 caracteres). Primer aviso 30 min antes de la salida (de 5 a 180). Si no lo envió, repetir 15 min antes (0 = avisar una sola vez). Si cambias la hora de salida, los avisos se mueven con ella.

Días laborales · lunes a viernes

Cualquier combinación de días. Los demás días no hay avisos.

Tipo de aviso · pequeño en la esquina

Pequeño en la esquina o Grande en pantalla. **Probar aviso** muestra un ejemplo sin marcar nada.

Al posponer, volver a avisar en · 5 min

De 1 a 60 minutos. Se aplica a los marcajes.

Dejar de insistir pasados · 90 min

De 5 a 240 minutos. La ventana también termina al llegar el siguiente marcaje.

Sonido al avisar · activado

Dos notas cortas cuando aparece el aviso.

Iniciar con Windows · desactivado

La app arranca oculta en la bandeja al iniciar sesión. En macOS se llama «Abrir al iniciar sesión».

Apariencia · Sistema

Tema **Sistema** (sigue a Windows), **Claro** u **Oscuro**. Se aplica al momento.


Los cambios se guardan en cuanto los haces. Si un valor no es válido (por ejemplo, una hora vacía), vuelve al anterior.

Cuándo no aparece el aviso

- Ya lo confirmaste, aunque haya sido antes de la hora.
- El día no está marcado como laboral.
- Activaste **Pausar recordatorios hoy**.
- Está desactivado en Ajustes.
- Lo pospusiste y aún no pasa el tiempo de espera.
- Terminó su ventana de aviso: queda como *Sin marcar*.

Cada día a medianoche el día anterior pasa al historial, los avisos vuelven a empezar de cero y la pausa se quita sola.

Menú de la bandeja



- **Clic izquierdo** en el icono: abre la ventana principal. **Clic derecho**: abre este menú. En macOS el menú se abre con un clic.
- La primera línea dice qué toca hacer o cuál es el próximo aviso. Lo mismo aparece al pasar el ratón por el icono.
- Cada marcaje y el reporte se pueden confirmar o desmarcar directamente desde el menú.
- **Pausar recordatorios hoy** silencia los avisos hasta el día siguiente.

Preguntas frecuentes

La entrada es a las 09:00 e inicio sesión a las 08:57. ¿Qué pasa?

Con **Iniciar con Windows** activado, WorkTime arranca en la bandeja sin abrir ventanas. A las 09:00 aparece el aviso (como mucho 15 segundos después). Si pasas por el detector antes y pulsas **Ya marqué** en la bandeja o en la ventana, el aviso ya no aparece.

¿Y si inicio sesión a las 09:03?

El aviso aparece en cuanto arranca la app («Programado a las 09:00 · hace 3 min»), igual que al desbloquear la sesión o despertar el equipo. Sigue activo hasta las 10:30; si llegas más tarde, la entrada queda como *Sin marcar*. Ese margen se amplía hasta 240 min en **Dejar de insistir pasados**.

¿Qué pasa si cierro la ventana de WorkTime?

La ventana solo se oculta: la app sigue en la bandeja y los avisos llegan igual. Para cerrarla del todo, usa **Salir** en el menú de la bandeja; entonces no habrá avisos hasta que la abras de nuevo o hasta el próximo inicio de sesión (con **Iniciar con Windows** activado).

¿Tengo que activar algo después de instalarla?

Sí: activa **Iniciar con Windows** en Ajustes o en el menú de la bandeja. Viene desactivado; sin él, la app no se abre sola al encender el equipo.

Limitaciones actuales

- No se conecta con el detector facial: registra lo que tú confirmas con **Ya marqué**.
- El historial solo incluye los días en que la app estuvo abierta, con un máximo de 60 días.
- Usa el mismo horario para todos los días laborales.
- Tiene cuatro marcajes fijos y un reporte; se pueden editar o desactivar, pero no añadir más.