



HANDBUCH

PCM - Appserver



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein.....	2
2. Systemvoraussetzungen	2
3. Installation	2



1. Allgemein

Der PCM-APPServer dient zur Synchronisation zwischen der Desktopanwendung PCM-Manager und der PCM-APP. Die Synchronisation erfolgt verschlüsselt über SSL.

2. Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen	
Betriebssystem:	Windows 8, Windows 10, Windows 11
Prozessor:	Prozessor mit 1 GHz oder höher
Arbeitsspeicher:	2 Gigabyte
Festplattenspeicher:	ca. 1 Gigabyte
Grafikkarte:	DirectX 9 oder höher
Display:	1280 x 800
Internetverbindung:	Für die Aufrufe über die REST-API
Portfreigabe:	55700 für PCM – APP
SQL-Server:	MYSQL 5.x für 32-Bit MYSQL 8.x für 64-Bit

3. Installation

Der PCM-Appserver wird automatisch über das Setup installiert, wenn dieser im Setup zur Installation ausgewählt wurde.

Sollte der PCM-Appserver nachträglich installiert werden. Starten Sie die Kommandozeile als Administrator. Navigieren Sie ins Verzeichnis wo die PCMAPPServer.exe abgelegt ist und geben Sie **PCMAPPServer.exe -install** ein, um den Dienst zu installieren.

```
Administrator: Eingabeaufforderung
C:\Program Files\PCM\PCM-APPServer>dir
Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: CA46-F4D0

Verzeichnis von C:\Program Files\PCM\PCM-APPServer

20.11.2023  10:39    <DIR>          .
20.11.2023  10:39    <DIR>          ..
17.11.2023  09:40      19.699.712  PCMAPPServer.exe
27.09.2023  09:09         64  PCMAPPServer.ini
                2 Datei(en),      19.699.776 Bytes
                2 Verzeichnis(se), 45.325.799.424 Bytes frei

C:\Program Files\PCM\PCM-APPServer>PCMAPPServer.exe -install
```