

Manuais de procedimentos complementares

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de procedimentos complementares](#) / [Manuais complementares de balanças](#) / [Manual de como configurar balanças de checkout](#)

Manual de como configurar balanças de checkout

O Sistema Control está preparado para as balanças que utilizam os aplicativos MGV4, MGV5, URF32, TSC, PGR e SMART. Esses aplicativos fazem a leitura dos arquivos gerados atualizando o cadastro nas balanças das marcas Filizola, Toledo, Urano, Elgin e Balmak, onde as mesmas devem estar configuradas e com seus aplicativos de comunicação instalados. O sistema não faz comunicação direta com as balanças, pois esta não é uma prática permitida pelos fabricantes.

Neste manual será explicado como fazer a configuração de uma balança no Sistema Control.

1. Acesso

A configuração da balança através do sistema de retaguarda será realizada através do menu **Ajuda > Controle de Terminais de Venda**.



2. Configuração da balança no Retaguarda

Na sequência, o sistema irá abrir a tela de exibição dos terminais que estão em uso. Nessa tela, deve-se clicar no botão **Incluir balança**.

Controle e Manutenção de Terminais								
Código	Número de Série	Numero HD	Impressora	Porta COM	Balança	Porta Bal	Ativo	TEF
1	746A1BB5	746A1BB5	ecfNFCe	COM1				NÃO

Motivo de Desativação:

<u>I</u> ncluir balança	<u>C</u> onfigurar balança	<u>C</u> onfigurar terminal	<u>E</u> xcluir	<u>F</u> echar
<u>A</u> tiva/Desativa Terminal	<u>C</u> onfigurar fornecedor <u>I</u> EF	<u>I</u> ncluir certificado A3	<u>A</u> lterar certificado A3	<u>I</u> ncluir fechamento de caixa
				<u>A</u> lterar fechamento de caixa

Será necessário preencher os campos com as informações de conexão da balança:

Configuração da balança	
Configuração	
Balança:	
Porta serial:	
Baud rate:	9600
Data bits:	8
Paridade:	none
Stop bits:	s1
Handshaking:	Nenhum
Peso:	0,000
Testar comunicação	
OK Fechar	

- **Balança:** Marca da balança que está sendo configurada.
- **Porta serial:** Porta na qual a balança está conectada.
- **Baud rate:** Velocidade de comunicação da balança.
- **Data bits:** Referente a quantidade de bits que a balança considera como caractere.
- **Paridade:** Referente a paridade do validador de informações.
- **Stop bits:** Define quais bits serão utilizados como indicador de finalização.
- **Handshaking:** Variação de frequência da balança.

Para configurar a balança, informe o modelo

e a porta serial. Coloque um peso na balança e pressione o botão **Testar Comunicação**. Caso exista comunicação entre o computador e o peso será exibido na tela.

Obs.: a inclusão da balança pode ser feita em qualquer terminal da empresa, porém a configuração só poderá ser realizada no terminal em que a balança estiver conectada.

3. Configuração da balança no PDV

Da mesma forma que foi feito pelo Retaguada, a configuração da balança pode ser feita pelo PDV através do Menu de opções (**Ctrl+F11**).

Menu de opções

Operações

1 - Redução Z

2 - Cancelar Documento Aberto

3 - Cancelar Ultimo Documento

4 - Cancelar Cupom Não Fiscal

5 - Fechar Relatorio Gerencial

6 - Contas a Receber

7 - Quitar com Cod. de Barras

8 - Abre Gaveta

9 - Abertura de Caixa

Q - Fechamento de Caixa

J - Consultas no Caixa

A - Emitir Nota Fiscal

B - Venda Manual - PED

C - NF-e

D - Pré-Venda

E - CAT-52

F - Cotepe 35/05

G - Gerar Ordem de Produção

H - DAV - Orçamentos

I - Vendas do período

Atualizar Endereços de Web Services

Configurações

K - Configurações

L - Configurar Terminal

M - ECF Entrar em Horário de Verão

N - ECF Sair do Horário de Verão

O - Ativar/Desativar TEF

P - Balança

Q - Configurar certificado A3

R - Conf. Mod. Fechamento de caixa

S - Impressão de documentos

T - Conf. Mod. Carnê

NFC-e

U - Gerenciar NFC-e em contingência

V - NFC-e

W - Cancelar NFC-e

X - Atualizar schemas NFe/NFCe/MDFe

Y - Validar XMLs rejeitados

Z - Reimprimir NFC-e

Envio NFC-e por e-mail

Relatórios/Doc. Gerenciais

Imprimir Carne

Imprimir Comprovante Entrega

Imprimir Confissão de Dívida

Reimprimir comprovante de recebimento

SAT

Bloquear

Desbloquear

Consultar Status Operacional

Consultar SAT

Trocar Código Ativação

Extrair Logs

Cancelar SAT

TEF

Consultar Transações TEF

Pré Autorização (TEF)

Módulo ADM (TEF)

Smart POS

Consultar transações Smart POS

Smart POS padrão

PIX

Consultar transações PIX

Restaurante/OS

Restaurantes

Ordem de Serviço

MF-e

Consultar transações POS

Sangria/Suprimento

Sangria

Suprimento

Reimprimir sangria

Reimprimir suprimento

(ESC) Fechar

Ao pressionar o botão **Balança**, o sistema abre a mesma tela que foi demonstrada anteriormente. A configuração também segue os mesmos padrões já explicados.

Configuração da balança

Configuração

Balança:

Porta serial:

Baud rate: 9600

Data bits: 8

Paridade: none

Stop bits: s1

Handshaking: Nenhum

Peso: 0,000

Testar comunicação

OK

Fechar

Manual atualizado á partir da versão 1.24.13.0

Última atualização: quinta, 24 jul 2025, 14:25

◀ Ajuste do horário da impressora fiscal de acordo com o horário de verão

Seguir para...

Manual de como configurar balanças pesadeiras ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.