

Manuais de procedimentos complementares

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de procedimentos complementares](#) / [Manuais complementares de boletos](#) / [Manual de como configurar juros e multa para boletos](#)

Manual de como configurar juros e multa para boletos

Neste manual será mostrado como configurar o sistema para somar juros e multa no valor de boletos vencidos.

1. Acesso

O primeiro passo para configurar juros e multas dentro do sistema é verificar com o banco homologado qual percentual deve ser utilizado. Com o valor estabelecido, acesse o menu **Utilitários > Configurações > Configurações do sistema**.



2. Configurações

Dentro da guia **Contas a receber**, nos campos Juros e Multa, no lado direito, nos campos de **Percentual**, deve-se informar os valores repassados pelo banco. Logo abaixo, no campo **Dias de tolerância**, o usuário poderá definir quantos dias de tolerância será dado antes de começar a somar juros.

Configurações do Sistema

Configurações gerais

- ☐ Usa emissão e geração de boletos por DLL.
- ☐ Descrição de mensalidade no recibo?
- ☐ Mostrar mensagem quando quita última parcela, quanto tempo o cliente não compra
- ☐ Obrigar espécie/portador nas condições de pagamento
- ☐ Imprimir comprovante de pagamento em operação com o Arpag

Utilizar autenticadora: ☒ Não ☐ Sim

Porta autenticadora:

Modelo de autenticadora:

Modelo de recibo:

Modelo de conf. de dívida:

Modelo de promissória:

Mensagem do relatório de cobrança:

Número de vias para autenticação:

Linhas entre recibos:

Sempre solicitar recibo ao quitar?

☐ 2 promissórias por página

Carnês

Modelo do carnê:

Esp. entre carnê:

Nome banco:

Após o vencimento será cobrado juros de:

Linha inicial do carnê:

Número de linhas do carnê:

Agência:

Conta corrente:

Históricos e Quitação

Histórico quitação:		🔍		
Histórico juros:		🔍		Percentual juros (dia):
Histórico multa:		🔍		Percentual multa (mês):
Histórico descontos:		🔍		Percentual desconto (total):
Histórico desquitar:		🔍		Dias de tolerância:
Histórico cancelamentos:		🔍		
Histórico entrada de crédito cliente:		🔍		
Histórico saída de crédito cliente:		🔍		
Motivo para cancelar parcela:		🔍		

Obs.: dentro do sistema, o valor de juros é por dia e a multa é mensal. Ou seja, se lhe encaminharem o valor ao mês, será necessário fazer a conversão do valor em dias e vice-versa.

3. Mensagem para impressão

Uma vez configurados os juros, o boleto poderá ser impresso. Para configurar a mensagem que irá aparecer nas observações do boleto, será necessário acessar a tela de impressão de boletos.

Com a guia aberta e com o convênio correto informado, insira as observações do juro e da multa. Caso houver informações adicionais encaminhadas pelo banco, é nesse local que elas deverão ser informadas.

Impressão de Boletos	
Informações de Filtros	
Convenio: 11 🔍 3740-4	☐ Imprimir somente as parcelas <u>m</u> arcadas
Usar Endereço: CADASTRO ▼	☐ <u>A</u> grupar Parcela de Mesmo Cliente? ☒ Utilizar menor vencimento ☐ Utilizar maior vencimento
Configurações de Boletos e impressão	
Nº Primeiro Boleto:	☐ <u>G</u> erar boleto para arquivo?
Nº do documento:	☐ <u>E</u> nviar boleto por e-mail?
Aceite: NÃO ▼	Editar mensagem do E-mail
Modelo de impressão: CARNE ▼	
Observações para impressão	
INFORME NESTE CAMPO A MENSAGEM CONTENDO OS VALORES DE JUROS E MULTA E DIAS DE PROTESTO REPASSADOS PELO BANCO	
OK Fechar	

26/09/2025, 16:35

Procedimentos complementares: Manual de como configurar juros e multa para boletos

Atente-se sempre que for informar o convênio, deve passar o campo com a tecla *Enter*, pois assim aparecerá a última informação de boleto que você colocou. Assim não será necessário informar a mesma mensagem diversas vezes.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.17.0

Última atualização: segunda, 3 fev 2025, 14:55

[◀ Manual de como copiar o código de barras de um boleto gerado](#)

Seguir para...

[Manual de Integração API boletos Sicoob ▶](#)