

Manuais de procedimentos complementares

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de procedimentos complementares](#) / [Manuais complementares de vendas](#) / [Manual Completo de como configurar Autenticadora](#)

Manual Completo de como configurar Autenticadora

Neste manual será demonstrado como configurar a autenticadora e sua funcionalidade. Lembrando que a autenticadora deve estar configurada no Windows.

1. Acesso

Para realizar o processo, será necessário acessar o menu **Utilitários > Configurações > Configurações do sistema**.



2. Configuração

Onde na guia Contas a receber, o operador poderá realizar as configurações da autenticadora.

Configurações do Sistema



Configurações gerais

☐ Usa emissão e geração de boletos por DLL.

☐ Descrição de mensalidade no recibo?

☐ Mostrar mensagem quando quita última parcela, quanto tempo o cliente não compra

☐ Obrigar espécie/portador nas condições de pagamento

☐ Imprimir comprovante de pagamento em operação com o Arpag

Utilizar autenticadora: ☐ Não ☒ Sim

Porta autenticadora:

Modelo de autenticadora:

Modelo de recibo:

Modelo de conf. de dívida:

Modelo de promissória:

Mensagem do relatório de cobrança:

Carnês

Modelo do carnê:

Esp. entre carnê:

Nome banco:

Após o vencimento será cobrado juros de:

Linha inicial do carnê:

Número de linhas do carnê:

Agência:

Conta corrente:

Históricos e Quitação

Histórico quitação:

Histórico juros:

Histórico multa:

Histórico descontos:

Histórico desquitar:

Histórico cancelamentos:

Histórico entrada de crédito cliente:

Histórico saída de crédito cliente:

Motivo para cancelar parcela:

Percentual juros (dia):

Percentual multa (mês):

Percentual desconto (total):

Dias de tolerância:

O operador deverá marcar em "Utilizar Autenticadora" a opção SIM.

A opção porta autenticadora: É a porta onde a autenticadora está instalada, hoje em nosso sistema as portas esperadas são **LPT1** ou **SERIAL (COM)**.

Modelo de Autenticadora: Há três opções, sendo elas: **Xprint**, **Bematech** ou **Diebold**.

3. Contas á receber

Após realizar estas configurações, para realizar a autenticação de carnês você deve acessar o menu **Manutenção > Contas á Receber > Contas á Receber (Quitar/ Consultar)**.



O operador deverá preencher o filtro de acordo com as necessidades e pressionar o botão "Abrir":

Manutenção de Contas à Receber

Cliente.....: 2

Data Inicial.....: 01/01/0001

Valor Inicial.....: 0,00

Duplicata.....:

Boletos por e-mail: TODOS

CLIENTE TESTE

Data Final: 31/12/9999

Valor Final: 99999999,99

Nota Fiscal:

☐ Por data do Pedido

☒ Não quitadas

☐ Não quitadas/Antecipadas

☐ Quitadas

☐ Todas

☐ Canceladas

(ESC) Fechar

Abzir

M	Q	Par	Vencimento	Valor	Dias	Multa	Juros	Total	Data Pgto	Multa	Juros	Desconto	Total Pago	Pedido	D
	N	1	23/09/2021	387,20	273	0,00	63,42	450,62		0,00	0,00	0,00	0,00	421	
	N	1	22/10/2021	118,50	244	0,00	17,35	135,85		0,00	0,00	0,00	0,00	480	
	N	1	04/11/2021	237,39	231	0,00	32,90	270,29		0,00	0,00	0,00	0,00	475	
	N	1	04/11/2021	248,40	231	0,00	34,43	282,83		0,00	0,00	0,00	0,00	487	

Vendedor...: Saldo Dev. Orig...: 16777,83

Data Venda: 02/09/2021

Nº Pedido...: 421

Espécie...:

Portador...:

Fone.....:

NF Nº.....: 421

Emissão NF: 02/09/2021

Cliente...:

Observações:

Juros Pagos.....: 0,00

Multas Pagas.....: 0,00

Desc. Concedidos: 0,00

Pago c/ Crédito.: 0,00

Total já Pago...: 0,00

Total Selecionado: 0,00

Local.Pgto.....:

Responsavel.....:

CPF/ CNPJ.....:

Quitar	Desquitar	Marcar	Marcar T.	1-Desmarcar Todas	Origem	Vencimento	Faturar	(ESC) Voltar
Carne	Relatório	Cancelar	Projeção	Boletos	Recibos	Portador/Espécie	Observação	Duplicata
Espécies	Emite Duplicata	Informações Gerais	2-Autenticar Parcela	3-Promissória	4-Outros			

Na tela exibida acima, podemos visualizar todas as parcelas não quitadas de um determinado cliente, para realizar a quitação de uma parcela, será necessário selecionar a parcela a ser quitada e pressionar o botão OK. Em seguida, será aberta a seguinte janela:

Quitar Parcelas

☒ Quitar Selecionada

Vencimento...: 23/09/2021

Nº Parcela...: 1

Valor.....: 387,20

Data Pgto.....: 23/06/2022

Dias de Atrazo: 273

Juros.....: 63,42

Multa.....: 0,00

Desconto.....: 0,00

Total

450,62

Valor Recebido: 450,62

Troco

0,00

Lançamento:

☒ Caixa:

☐ Banco: Nº Conta:

☐ Imprimir Recibo?

OK

Fechar

Após preencher os dados da quitação da parcela deve-se pressionar o botão OK:

Quitar Parcelas

Quitar Seleccionada

Vencimento...: 23/09/2021

Nº Parcela...: 1

Valor.....: 387,20

Data Pgto.....: 23/06/2022

Dias de Atrazo:

Juros.....:

Multa.....:

Desconto.....:

Valor Recibido:

Autenticación

?

Cliente: 1392

Parcela: 1

Pedido: 421

Valor Pago: 450,62

Juros: 63,42

Autenticar 1ª via??

Sim

Não

Lançamento:

Caixa:

Banco:

Nº Conta:

Imprimir Recibo?

OK

Fechar

Em seguida, o sistema apresenta uma mensagem questionando se o operador deseja realizar a autenticação da parcela, o usuário deverá então posicionar o carnê na autenticadora e pressionar que **SIM** na mensagem para que sobre a parcela seja feita a autenticação.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.13.0

Última atualização: sexta, 1 nov 2024, 10:33

◀ Processo de controle de mercadoria de contrato de serviço / licitações (Mão de Obra Global)

Seguir para...

Manual Completo de como configurar observação no item da venda ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=9080

5/5