

Manuais sobre conversão de banco de dados

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais sobre conversão de banco de dados](#) /
/ [Manual do conversor de banco de dados de sistemas específicos](#)

Manual do conversor de banco de dados de sistemas específicos

ATENÇÃO: O Sistema CONTROL deve estar previamente instalado no computador onde irá acontecer a conversão do banco de dados de origem.

- 1 - No seu navegador de internet execute o link www.arpasistemas.com.br/converte.zip;
 - 2 - Descompactar o arquivo baixado em uma pasta de sua preferência no mesmo equipamento onde o banco de dados de origem está instalado;
 - 3 - Instalar o aplicativo BDE520.EXE que está na sub-pasta UTIL dentro da pasta do conversor quando for uma conversão do DBF;
- Obs.: A não instalação da BDE520.EXE irá causar o seguinte erro: An error occurred while attempting to initialize the Borland Database Engine (error \$2108), então é de extrema importância que o mesmo seja instalad;
- 4 – Executar o aplicativo CONVERTOR.EXE que está dentro da pasta conversor;

Lembre-se

- 1:** Utilizar o nome da base CONTROL sempre que desejar "**APAGAR**" a base CONTROL que já existe na maquina e substituir pela base de dados que está sendo convertida.
- 2:** Caso contrário o operador poderá utilizar um nome de sua preferência nesse caso se já existir uma base CONTROL instalada na maquina a mesma continuará rodando normalmente.
- 3:** Base mesclada é utilizada quando for converter os dados da base de dados separados, ou seja, primeiro irá converter clientes, depois produtos, fornecedores entre outras tabelas que o usuário deseja converter.
- 4:** Indicamos nesse caso sempre converter em primeiro lugar a tabela de clientes em seguida as outras indiferente da ordem.

- 1º** - Escolher o sistema que será convertido;

2º - Informe o endereço do arquivo do banco de dados.

Conversor Arpa Sistemas -

Informações de Conexão

Sistema:

Informe a pasta com os arquivos .XLS : (Somente local)

IP Destino:

Base Destino:

Usuário:

Senha:

Porta:

Informações à Serem Convertidas

☐ Base Mesclada

☐ Título na primeira linha dos arquivos

☐ **Transportadores**

☐ Gerar Código

☐ **Fornecedores**

☒ Gerar Código ☐ Converter A Pagar

☐ **Clientes**

☒ Converter Atividade ☐ Converter Dados do Conjuge

☒ Converter Dados Financeiros ☐ Gerar Código do Cliente

☒ Converter Local de Trabalho ☐ Converter Parcelas

☐ **Produtos**

☐ Gerar Códigos ☐ Zerar Estoque negativo

☐ Converter Grupos ☐ Tabelas de Preço

☐ Zerar Quantidades ☐ Zerar Preços

☐ Converter Grades

0%

0%

3º - A esquerda informe o IP e o nome da base de destino;

Obs.: Lembre-se que o nome da base não pode ser CONTROL caso a maquina que está sendo utilizada para fazer a conversão já utilize uma base de dados do sistema.

É indicada que as conversões sejam feitas em um micro que não utilize o sistema nesse caso pode ser utilizado o nome da base como CONTROL.

Conversor Arpa Sistemas -

Informações de Conexão

Sistema:

Informe a pasta com os arquivos .XLS : (Somente local)

IP Destino:

Base Destino:

Usuário:

Senha:

Porta:

Informações à Serem Convertidas

☐ Base Mesclada

☐ Título na primeira linha dos arquivos

☐ **Transportadores**

☐ Gerar Código

☐ **Fornecedores**

☒ Gerar Código ☐ Converter A Pagar

☐ **Clientes**

☒ Converter Atividade ☐ Converter Dados do Conjuge

☒ Converter Dados Financeiros ☐ Gerar Código do Cliente

☒ Converter Local de Trabalho ☐ Converter Parcelas

☐ **Produtos**

☐ Gerar Códigos ☐ Zerar Estoque negativo

☐ Converter Grupos ☐ Tabelas de Preço

☐ Zerar Quantidades ☐ Zerar Preços

☐ Converter Grades

0%

0%

Obs.: Caso o banco de dados que está sendo convertido for SQL, a tela fica diferente, ou seja, do lado direito aparece as informações que devem ser preenchidas referente a base de origem, conforme exemplificado na imagem abaixo.

A base de origem deve estar rodando na maquina onde está sendo executado o conversor.

Obs.: É de extrema importância que não seja utilizado o mesmo nome na base de origem e na base destino, para não correr o risco de sobrescrever as informações.

Exemplo:

4º - Marque na lista o que deve ser convertido, exemplo: transportadoras, fornecedores, clientes com suas ligações, produtos com suas ligações;

5º - Na base de origem onde não existe chave primaria para o código de clientes, produtos, fornecedores e transportadoras é importante marcar a opção para que o conversor re-numere os códigos, lembrando sempre que ao marcar essas opções esses cadastros terão outros códigos no banco de dados de destino após a conversão;


6º - Para os PRODUTOS existem alguns itens que executam comandos no banco de dados para: ZERAR O ESTOQUE, ZERAR TODOS OS PREÇOS, ZERAR TABELAS DE PREÇO E ZERAR ESTOQUE NEGATIVO;

7º - Após selecionar as opções pressione **CONVERTER**;

8º - É muito importante que ao final da conversão ocorra uma conferencia detalhada, fazendo um comparativo de pelo menos 10 registros de cada tabela convertida, analisando o banco de dados de origem em comparação ao banco de destino;

9º - Após verificar os registros convertidos e validá-los como corretos, é necessário clicar no "Botão Gerar SQL de Envio", esta operação irá gerar os dados utilizados para a instalação do sistema Control. Os dados serão gerados no diretório onde localiza-se o conversor, por exemplo, c:\conversor\bin\Dados.sql

Ao finalizar a conversão dos dados é necessário executar o sistema, nesse momento o sistema irá apresentar a seguinte mensagem, conforme exemplificado abaixo:



Registrar Sistema -

Número de Série

CNPJ:

Ins. Estadual:

Regime:

Industria

Razão Social:

Fantasia:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone:

Responsável:

Email:

Confirmar

Após registrar é necessário entrar no sistema

SISTEMA CONTROL



Empresa:

Usuário:

Senha:

Ok

Fechar

Fechar Programa

Última atualização: terça, 23 nov 2021, 16:40

◀ Manual dos campos obrigatórios utilizados no Conversor Universal ARPA Sistemas

Seguir para...

Manual de conversão de banco de dados MySQL ▶