

Manuais de instalação, atualização e backup

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de instalação, atualização e backup](#) / [Atualização](#) / [Atualização terminal Standalone](#)

Atualização terminal Standalone

Este procedimento somente será possível em versões iguais ou superiores a 1.18.1.0.

Visando a agilidade no processo de atualização dos micro terminais off-line denominados aqui como Standalone, abaixo, segue manual do passo a passo:


PREPARANDO A CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP):

É de extrema importância que, antes de iniciar o processo atualização, o Standalone tenha o processo do sistema encerrado.

Para efetuar o backup clique no ícone Preparar Cópia de Segurança, existente na área de trabalho de seu micro terminal Standalone.



Será exibido em tela o comando do CMD, executando o backup da base de dados.




Em algumas situações a tela é encerrada automaticamente. Por vezes, a tela pede para que uma tecla seja pressionada para encerrar o processo.

Uma vez encerrada a tela de backup, clique no ícone Ver Cópias de Segurança, existente na área de trabalho de seu micro terminal Standalone.



Você será direcionado a pasta padrão dos backups do sistema. Copie e salve o backup em outro diretório, diferente da pasta arpa.



IMPORTANTE: Certifique-se de que o backup de segurança esteja sendo efetuado com tamanho superior aos gerados anteriormente. Caso não esteja, interrompa o processo de atualização e entre em contato com o Suporte Técnico.

PROCEDIMENTO NO MICRO SERVIDOR


Antes de iniciar o processo de atualização no terminal Standalone é importante verificar se a atualização já fora efetuada no micro servidor da empresa.

Para atualizar sua base de dados (servidor e demais terminais), proceda de acordo com os passos informados nos manuais existente no menu Ajuda > Ajuda do Sistema > Processos de instalação, atualização e desinstalação do Sistema.

PASSO 1: Após atualizar o sistema servidor, acesse o executável do exportador do Standalone.




PASSO 2: Ao acessar, clique na coluna de “*Atualizar terminal*”, conforme imagem.




Este passo enviará ao terminal off-line o arquivo update.exe, responsável pela atualização do terminal.


PROCEDIMENTO NO MICRO STANDALONE

PASSO 1: Selecione o ícone de acesso do PDV Fiscal e clique com o lado direito do mouse. Opte por “Abrir local do arquivo” e você será direcionado a pasta do sistema Control.




PASSO 2: Localize o arquivo **atualizaSistemas.exe** e execute como administrador.






PASSO 3: Será iniciado o processo do Atualiza Sistemas.




PASSO 4: Após será iniciado automaticamente o processo do update.exe para atualização. Clique em “Sim” para continuar.




PASSO 5: Ao aceitar o processo de atualização, verifique se a versão do atualizador condiz com a versão desejada e clique em “Avançar”.




PASSO 6: Para prosseguir com a instalação, leia e Aceite os Termos do Contrato, após, clique em “Avançar”.



PASSO 7: Para concluir, clique em “Instalar”.



PASSO 7: Não encerre o processo, desligue ou reinicie o computador. Aguarde a finalização da instalação. Caso precisar, pode clicar em “**Cancelar**”.



Após encerrar, abra o sistema PDV FISCAL através do atalho criado na área de trabalho.



Última atualização: sexta, 23 fev 2018, 16:13

◀ Atualização do sistema completa (Servidor e terminais) pelo link do update, em sistema com versão superior a 2018

Seguir para...

Manual do Assistente de Atualização (Á partir da versão 1.25.4.0) ►