

Manuais de instalação, atualização e backup

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de instalação, atualização e backup](#) / [Licenças](#) / [Desativando licença](#)

Desativando licença

Para iniciar a utilização do sistema Control, é necessário que o cliente tenha licenças válidas e com vigência. O cliente deve se atentar a quantidade de licenças disponíveis e a qual o mesmo deve utilizar. Visando ajudar o cliente, deixamos disposto uma listagem com a inicial da nomenclatura do serial e o que mesmo representa:

N° do Serial	Produtos	Permissões
A805	Sistema Completo 2023	02 Retaguarda + 01 PDV Frente de Caixa.
A818	Sistema Básico 2023	01 Retaguarda Básico + 01 PDV Frente de Caixa.
A819	Sistema Intermediário 2023	03 Retaguarda + 01 PDV Frente de Caixa.
C806	Licença Adicional Retaguarda	Licença adicional de retaguarda, essa licença dá direito a um adicional do sistema Retaguarda.
B807	Licença Adicional PDV	Licença adicional de PDV. Essa licença dá direito a um adicional do sistema PDV.
E808	Licença Adicional PDV – Off-line	Licença Adicional PDV – Off-line.
G804	Licença GOC	01 Gerenciador de operações com cartões.
P809	Licença Smart Vendas	01 Smart Vendas
N822	Pré-Venda Móvel	01 Pré-Venda Móvel
Y823	Coletor de Dados Móvel	01 Coletor de Dados Móvel
L825	Controle de Lote	01 Controle de lote, permite o controle de rastreabilidade dos produtos.
R820	Pratto Control	01 Pratto Control
M821	Pratto Control App Smart	01 App Smart do Pratto Control
J826	CT-e	01 CT-e
K824	Backup em Nuvem	01 Backup em nuvem.
N° do Serial	Atualizações	
A800	Sistema Control 2023	01 Atualização do sistema Control. É necessário um serial de atualização ou instalação referente ao ano anterior.
A813	Sistema Básico 2023	01 Atualização do sistema Básico. É necessário um serial de atualização ou instalação referente ao ano anterior.
A814	Sistema Intermediário 2023	01 Atualização do sistema Intermediário. É necessário existir um serial de atualização ou instalação referente ao ano anterior.
C801	Adicional de Retaguarda	01 Atualização adicional de Retaguarda. É necessário possuir um serial de adicional de retaguarda ou atualização de adicional de retaguarda, referente ao ano anterior.
B802	Adicional de PDV	01 Atualização adicional de PDV. É necessário um serial de adicional de PDV ou atualização de adicional de PDV, referente ao ano anterior.
E803	Adicional de PDV – Off-line	01 Atualização da licença PDV – Off-line. É necessário possuir um serial de atualização ou instalação de PDV Off-line, referente ao ano anterior.
G810	Licença Atualização GOC	Atualização GOC – É necessário possuir um serial de atualização ou instalação do GOC, referente ao ano anterior.
N822	Pré-Venda Móvel 2023	01 Atualização do Pré-Venda Móvel.
J826	CT-e	01 Atualização de CT-e.
Y823	Coletor de Dados Móvel	01 atualização do Coletor de Dados Móvel.
M821	Pratto Control App Smart	01 Atualização do Pratto Control App Smart.
R831	Serial atualização Pratto	01 Atualização do Pratto Control.
K824	Backup em Nuvem	01 Atualização Backup em Nuvem.
N° do Serial	Demonstrações	

D911	Sistema Completo	Serial para Demonstração.
D929	Sistema Básico	Serial para Demonstração.
D930	Sistema Intermediário	Serial para Demonstração.

1. Desativar licenças que estão em uso

Primeiramente o cliente deve estar ciente de quantas licenças o serial que ele possui lhe dá direito. Essa informação poderá ser verificar olhando na tabela acima, ou então diretamente com o seu vendedor.

Usaremos como exemplo o serial A805, que conforme a tabela dá o direito a dois retaguardas e um PDV. Ao ser inserido na guia Ajuda > Dados de registro licenças, a tela ficará conforme imagem abaixo, informando que há duas licenças de retaguardas, e uma de PDV:

Licenças do Sistema

Serial:

Adicionar

	Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
▶	A	RETAGUARDA	12/04/2023	13	2	1	1
	A	FRENTE DE CAIXA	12/04/2023	13	1	1	0

Validar Sistema

Limpar Seriais

Desativar Terminal

Fechar

Nessa ilustração é possível verificar que a guia "disponíveis" irá diminuindo a quantidade de acordo com que as licenças irão sendo usadas. Abaixo podemos ver que das duas licenças de retaguardas disponíveis, ficou apenas uma, e de PDV, não sobrou nenhuma disponível.

Licenças do Sistema

Serial:

Adicionar

	Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
▶	A	RETAGUARDA	12/04/2023	13	2	1	1
	A	FRENTE DE CAIXA	12/04/2023	13	1	1	0

Validar Sistema

Limpar Seriais

Desativar Terminal

Fechar

Ao clicar em "Desativar Terminal" é possível além de verificar a licença identificar a qual número de HD o mesmo está vinculado.

Gerenciamento de Licenças

Série	Nome do Computador	Número HD	Tipo Sistema	Ativo
A	TESTES		RETAGUARDA	SIM
A	TESTES		FRENTE DE CAIXA	SIM

Desativar Terminal

(ESC) Fechar

Se o cliente acessar uma nova máquina o número do HD da nova máquina será vinculado a licença. E na guia de gerenciamento de licenças, constará a o número do HD da nova máquina, juntamente com a licença. E na guia principal, não existirão mais licenças disponíveis, conforme abaixo:

Licenças do Sistema

Serial:

Adicionar

Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
A	RETAGUARDA	12/04/2023	13	2	1	1
A	FRENTE DE CAIXA	12/04/2023	13	1	1	0

Validar Sistema

Limpar Seriais

Desativar Terminal

Fechar


Quando tentar acessar um outro terminal além dos "dois retaguardas e um "PDV" que tem disponível de licença ocorrerá uma mensagem informativa de que não existem licenças disponíveis para o registro. Entre em contato com o representante para aquisição de novas licenças.

Por isso, atente-se que o serial sempre será vinculado ao primeiro comando que for dado. Por exemplo, se em um computador, abrir o PDV, e o retaguarda a licença do PDV e de um retaguarda, ficará vinculada ao HD desse micro.

Se por acaso precisar "desvincular" a licença antiga, e disponibilizá-la novamente para um novo HD, na guia do gerenciamento, será necessário clicar em "Desativar Terminal", Com o serial que deseja desativar selecionado, o mesmo ficará como "Ativo:Não".E automaticamente será disponível novamente uma nova liberação de uso da licença. Ou seja, o serial voltará a ficar disponível, possibilitando ser consumido por outro micro, e outro número de HD.

Informações relevantes

* O cliente poderá verificar o número de HD do micro, abrindo o prompt de comando (cmd) e digitando: vol, e passando pressionando a tecla ENTER do teclado:



Após se certificar do número de HD dos retaguardas que quer utilizar e do PDV, certifica-se que não há HDs vinculados a licença indevidamente e no caminho Acesse ajuda > Dados de registro/licenças, faça a desativação.

* Muitos clientes utilizam o servidor apenas para backup e não gastam nenhuma licença com isso. **As licenças só vão se vincular ao micro quando você realizar o acesso a um dos módulos como por exemplo: Sistema CONTROL e Sistema PDV. Se não haver o acesso, as mesmas continuarão disponíveis.**

* Após desativado o HD da licença, não será mais possível reaproveita-lo. Para conseguir atribuir a mesma licença para o Computador, será necessário verificar com um técnico e fazer a troca do número do HD, ou então adquirir licenças novas.

Última atualização: segunda, 10 abr 2023, 14:15

◀ Manual do aplicativo de backup em nuvem

Seguir para...

Regras básicas para registro do demonstrativo ►