

Manuais do Sistema Control

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do Sistema Control](#) / [Manuais do menu Ajuda](#) / [Manual da opção Verificar Atualizações](#)


Manual da opção Verificar Atualizações

Nesse manual será explicado como realizar a atualização de versão por dentro do Sistema Control.

1. Atualizando o sistema por dentro do retaguarda

O primeiro passo para fazer a atualização com êxito, será se precaver de problemas, a alternativa referente à isso será realizar um backup da base de dados. Antes de realizar esse processo, é fundamental que o usuário se certifique de quantas bases possui, e se o backup está sendo feito em todas as bases.

Para fazer o backup da base, será necessário que o usuário acesse o ícone preparar cópia de segurança, que está na área de trabalho, ou então acessar a pasta Útil localizada dentro da pasta Arpa e executar o ícone backup. É de extrema importância que, antes de iniciar o processo atualização, TODOS os microcomputadores que possuam o Sistema Control instalado tenham o processo do sistema encerrado. Através do ícone *Preparar cópia de segurança* existente na área de trabalho do micro servidor, o usuário deverá clicar com o mouse sobre ele 2 vezes, para efetuar o backup da base de dados:



Lembrando que para o backup ser válido, o arquivo deve ter o tamanho igual ou superior ao último.

2. Verificar o usuário do computador


É indicado que o computador esteja conectado com o usuário administrador para fazer atualização do sistema, para evitar possíveis problemas durante o processo de atualização e o Sistema obter todas as permissões necessárias para o processo de atualização.

3. Efetuar a atualização do micro servidor



É de extrema importância que a atualização seja efetuada primeiramente no servidor da empresa, para isso é necessário que o Sistema esteja fechado em todos os terminais. Para realizar o processo o usuário deverá acessar o menu **Ajuda > Verificar Atualizações**.



Ao seguir o caminho citado acima o sistema irá abrir a seguinte janela para efetuar a atualização do sistema para a última versão disponível. Além de atualizar, essa tela também tem o intuito de informar qual a versão o cliente possui e qual a última versão disponível, pois caso o usuário decidir não atualizar sozinho, pelo menos poderá verificar se está ou não na última versão. Confirme a versão disponível e pressione o botão **Atualizar**:



Após selecionar o botão indicado acima, o sistema irá iniciar o processo de atualização. Ao finalizar, o Sistema irá fazer os seguintes questionamentos ao operador, confirme os mesmos para prosseguir com a atualização:




Obs.: conforme já citado no início desse manual é necessário que o sistema esteja fechado em todos os terminais para que a atualização seja finalizada com sucesso.


Após confirmar as mensagens acima o sistema irá iniciar o processo de atualização, siga os passos abaixo para realizar o processo. Na tela abaixo será necessário avançar, pois trata-se apenas de uma introdução do processo que estará sendo feito:




Em seguida, o operador deverá ler o contrato, clicar na opção "Eu aceito os termos do Contrato" e avançar o processo:




No exemplo abaixo, será marcada a opção "Instalação do sistema em micro servidor", em seguida o operador deverá pressionar "Avançar":




Pressione o botão "Instalar", ou "Voltar" caso seja necessário modificar alguma configuração escolhida nas etapas anteriores:



Aguarde finalizar a instalação. Na necessidade de interromper a instalação, clique no botão "Cancelar":




Nesse momento fique atento pois o computador poderá ser reiniciado automaticamente. O próximo passo será abrir o Sistema Control, nesse momento será iniciado o processo de manutenção de tabelas, espere até o processo finalizar e não abra o sistema nos terminais durante esse processo.



Após finalizado o carregamento, nesse momento o sistema no servidor está pronto para ser utilizado, basta acessá-lo.

4. Atualizar os terminais

Após finalizar a atualização no servidor é necessário fazer a atualização nos terminais, lembrando sempre que é de extrema importância fazer a atualização individualmente em cada terminal. Para efetuar a atualização nos terminais basta abrir o sistema e confirmar a mensagem de atualização:



Após confirmar a mensagem espere finalizar o processo de atualização no terminal e pode ser realizado no próximo computador repetindo a operação.

Lembrando que todo e qualquer processo de atualização também pode ser realizado utilizando o link www.arpasistemas.com.br/update.zip. Basta efetuar o download do mesmo em todos os micros que possuem o sistema.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.17.0

Última atualização: quinta, 2 jan 2025, 09:33

◀ Manual da opção Ajuda do Sistema

Seguir para...

Manual da opção Verificar Atualizações (Á partir da versão 1.25.4.0) ▶