

Manuais do Sistema Control

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do Sistema Control](#) / [Manuais do menu Cadastros](#)
/ [Manual de configuração do equipamento SAT/MFE](#)

Manual de configuração do equipamento SAT/MFE

Nesse manual será explicado como configurar o SAT Compartilhado, levando em consideração a PORTARIA CAT-37/2013 que diz que fica facultada a utilização compartilhada de um ou mais equipamentos SAT com os caixas destinados a registrar operações relativas à circulação de mercadoria.

1. Instalação do SAT

O primeiro passo é verificar se o SAT foi instalado e também se o teste fim a fim está sendo realizado com êxito (lembramos que essa operação não é realizada pelo Suporte Técnico da Arpa e sim, pelos técnicos responsáveis pelo Suporte do Equipamento SAT). Em seguida, o usuário deverá certificar-se de que o sistema está com versão igual ou superior a 1.20.0.0. Feito isso, o operador deverá selecionar um computador, para ser servidor do SAT, não necessariamente precisa ser o servidor do Sistema, pode ser um terminal, pois não precisa ter o Postgres rodando na máquina servidora do equipamento SAT. A única exigência é que no computador escolhido, ocorra a instalação completa do sistema e seus serviços, processo que só ocorre quando o cliente utilizar do instalador do sistema.

Através do update não será possível, pois o mesmo não faz a instalação dos serviços. Logo, qualquer cliente que utilizar versão 2018 ou inferior, deverá fazer toda a reinstalação do sistema na máquina escolhida como servidor do SAT, e não utilizar somente o update para a atualização.

2. Realizando as configurações do SAT no Windows

Após realizada a instalação do sistema, será necessário o usuário acessar os serviços do WINDOWS (menu Iniciar > Serviços), e verificar se o "Serviço de SAT compartilhado" está iniciado, e em funcionamento.

Serviços (local)

Serviço de SAT compartilhado

Parar o serviço

Reiniciar o serviço

Descrição:
Serviço de SAT compartilhado

Nome	Descrição	Status	Tipo de Inicialização	Fazer L
Serviço de estado do ASP.NET	Dá suport...		Desativado	Serviço
Serviço de Interface de Repositório de Rede	Esse serviç...	Iniciado	Automático	Serviço
Serviço de Mecanismo de Backup em Nível de Bloco	O serviço ...		Manual	Sistemi
Serviço de Notificação da SPP	Fornece at...	Iniciado	Manual	Serviço
Serviço de Notificação de Eventos do Sistema	Monitora ...	Iniciado	Automático	Sistemi
Serviço de Perfil de Usuário	Este serviç...	Iniciado	Automático	Sistemi
Serviço de Pré venda móvel	Serviço da...		Desativado	.\postg
Serviço de Publicação de Nome de Computador do PNRP	Este serviç...		Manual	Serviço
Serviço de Relatórios de Erro do Windows	Permite q...		Manual	Sistemi
Serviço de SAT compartilhado	Serviço de...	Iniciado	Automático	Sistem

Estendido / Padrão

3. Realizando a inclusão do SAT no Sistema Control

Após as verificações acima serem concluídas, será necessário que o usuário acesse o menu **Cadastros > Equipamento SAT/MFE**, conforme imagem abaixo:



Será aberta a tela de inclusão de cadastro SAT/MFE, conforme o que demonstra na imagem abaixo. Basta o operador pressionar o botão de **Incluir**.

Cadastro de SAT/MF-e

Código	Número HD	Número de série	Modelo	Código de ativação	Layout	Ativo	Assinatura
1	DA9D9A04	900004372	satSweda	12345678	0,08		SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUA

Incluir

Alterar

Ativar/desativar

Excluir

Fechar

Após aberta a janela, será necessário que o usuário informe os dados do SAT:

Inclusão de SAT/MF-e

Código:

Número de série:

Marca:

satNenhum

Porta COM:

COM1

Código de ativação:

Assinatura:

Chave de acesso do validador:

Código do estab. na adm TEF:

Comunicação:

PADRÃO

Local da DLL mfe.dll:

Layout:

0.06

Testar comunicação

OK

(ESC) Fechar

- **Código:** o código será inserido automaticamente pelo Sistema após inclusão do equipamento.
- **Número de série:** o número de série passará a ter o numero de HD na configuração do terminal, automaticamente.
- **Marca:** o usuário deverá escolher a marca do SAT que utiliza.
- **Porta COM:** porta de comunicação em que a impressora foi conectada.
- **Marca:** pode ser BEMATECH, DIMEP, ELGIN, GERTEC, NITERE, SWEDA, TANCA ou URANO.
- **Código de Ativação:** deve ser informado o código de Ativação que foi definido no programa do SAT, ou caso ainda estar utilizando o código padrão que veio no equipamento este pode ser encontrado no guia que se encontra na caixa, no aparelho ou nos papéis que contém o CD do equipamento.
- **Assinatura:** essa assinatura deve ser passada pela equipe de suporte técnico da ARPA ao realizar a liberação do contribuinte junto Secretaria da Fazenda de SP. Para isso, basta que o Representante entre em contato solicitando a assinatura juntamente com o CNPJ do usuário.
- **Chave de acesso do validador:** chave gerada pelo ativador SAT, funciona como uma senha de ativação.
- **Código do estab. na adm TEF:** código da empresa no ativador.
- **Comunicação:** com ou sem integrador.
- **Layout:** referente ao layout do SAT.

Após definir todas as configurações acima é necessário pressionar o botão **Testar Comunicação** e **OK** para salvar as configurações.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.13.0

Última atualização: quarta, 16 out 2024, 15:28

◀ Manual do cadastro de observações para NF e outras

Seguir para...

Manual do cadastro de um sistema de proteção ao crédito ▶