

Manuais do Sistema Control

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do Sistema Control](#) / [Manuais do menu Cadastros](#) / [Distribuição automática de lote](#)

Distribuição automática de lote

1. Acesso

Será necessário acessar o menu **Cadastros > Produtos > Produtos de lotes**:



Em seguida, serão apresentados todos os cadastros vinculados ao lote. O operador poderá realizar a associação de itens que já estão cadastrados dentro do sistema com um lote, através da opção "Incluir":

Produtos de lote

Código	Descrição
41	PRODUTO PARA TRANSFERÊNCIA DE LOTE
48	PRODUTO DE LOTE
46	LOTE VENCIDO

Incluir

Alterar

Excluir

Distribuir

Fechar

Consultar por descrição:

Nesta tela, o operador deverá informar o produto que irá trabalhar com lote:

Inclusão de produto

Produto:

...

☐ Distribuir lotes na venda de forma automática pelo mais antigo (validade)?

OK

(ESC) Fechar

Ao pressionar a opção "Distribuir lotes na venda de forma automática pelo mais antigo (validade)?" será apresentada a seguinte mensagem de confirmação:

Confirmação

?

Ao habilitar esta funcionalidade, o sistema irá distribuir os itens nos lotes próximos ao vencimento, de forma automática.
Para lotes configurados para bloquear a venda caso vencidos, a configuração irá ignorá-los e efetuar a distribuição no próximo lote disponível. Deseja continuar?

Sim

Não

Ao pressionar o botão "Sim", o sistema irá abrir a tela para distribuição de lote, lembrando que a tela para distribuição de lotes somente irá abrir na primeira inclusão do item:

Movimentação de itens no lote

Itens para distribuir

... 1025 - LOTE

Distribuição das quantidades

Qtd. a distribuir: 100,0000

Qtd. do lote:

100

Lote:

...

Quantidades distribuídas

Excluir	Lote	Qtd	Fornecedor	Fabricação	Validade

Fechar

Caso for pressionado a opção "Não", irá abrir a tela para distribuição manual:

Movimentação de itens no lote

Itens para distribuir

1025 - LOTE

Distribuição das quantidades

Qtd. a distribuir: 100,0000

Qtd. do lote: 100

Lote:

Quantidades distribuídas

Excluir	Lote	Qtd	Fornecedor	Fabricação	Validade
☐					

Fechar

Para os produtos já cadastrados, caso o operador necessitar efetuar alguma mudança na forma de distribuição padrão (manual) para automática, deverá pressionar o botão "Alterar" e clicar na opção "Distribuição automática":

Produtos de lote

Código	Descrição
41	PRODUTO PARA TRANSFERÊNCIA DE LOTE
48	PRODUTO DE LOTE
46	LOTE VENCIDO

Incluir

Alterar

Excluir

Distribuir

Fechar

Consultar por descrição:

Ao pressionar a opção, será aberta a janela de inclusão de produto:

Inclusão de produto

Produto: 1025

☒ Distribuir lotes na venda de forma automática pelo mais antigo (validade)?

OK

(ESC) Fechar

Neste caso, o sistema não irá abrir a tela para distribuição de lote. O operador poderá desmarcar a opção caso fora marcado por engano ou por alguma mudança de controle da empresa que ocasionou movimentações, lembrando que não será possível alterar o item informado ou excluir o cadastro de lotes e inclui-lo novamente, o item apenas ficará desabilitado. Para esta opção, foi criado um nível de acesso, por padrão irá marcado caso o operador possua o nível de acesso para Incluir itens no cadastro de lotes:

Níveis de Acesso Individual por Usuário

Usuário: 2 - VENDEDOR 1

Permitir tudo

Desmarcar tudo

Marcar tudo

Lista das opções do programa

Cadastros

1 - Clientes

2 - Vendedores e Usuários

3 - Produtos

1 - Produtos

Produtos Similares

2 - Grupo de Produtos

3 - Subgrupo de Produtos

4 - Classe de Produtos

5 - Departamentos

6 - Grade de Produtos

7 - Unidades de Medidas

8 - Orçamento Modelo

9 - Seriais

A - Composição

B - Formação de Preço Padrão

C - Gerar Códigos de Barras

D - Produtos de lote

E - Cadastro de lote

Consultar lote

4 - Tributário

5 - Fornecedores

6 - Transportadoras

7 - Dados TEF/POS

8 - Veículos

9 - Cidades

0 - Financeiro

Lista de permissões

☒ Visualizar

☒ Incluir

☒ Excluir

☒ Alterar

OK

Cancelar

Fechar

2. Informações complementares

- Produtos marcados com distribuição automática somente irá contemplar os módulos de Venda (F12) e Nota Fiscal Avulsa, o restante dos módulos irá continuar com a distribuição manual.
- Ao lançar um item de forma automática, caso o cliente desejar, poderá acessar através do Pedido de Venda (F12), para abrir a opção Outros > Consultar lote e ajustar o lançamento, de forma manual a distribuição de quantias e lotes.
- O fluxo de venda será afetado apenas para produtos marcados como distribuição automática, mesmo que o produto possua vários lotes. Os produtos que não utilizam a distribuição automática, o fluxo seguirá normalmente.
- Lembrando que o operador cadastra o lote com o controle para Avisar, Bloquear ou Nenhum, através do menu Cadastros > Produtos > Cadastro de lote, botão "Incluir":

Criar lotes

Informe os dados abaixo para prosseguir com a criação do lote

Lote:

Nome do lote:

Fornecedor:

Data de fabricação:

Data de validade:

Código de agregação:

Preço máximo:

Ao movimentar lotes vencidos deseja:

Nenhum

Avisar

Bloquear

Nenhum

OK

Fechar

Se estiver configurado com a opção "Avisar" ou "Nenhum", o sistema irá proceder com o lançamento normalmente, lembrando que não será mostrado um aviso quando estiver definido como distribuição automática. Caso estiver definido como "Bloquear", irá verificar o próximo lote com quantidade disponível.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.13.0

Última atualização: quarta, 6 ago 2025, 14:11

◀ Manual do cadastro de produtos de lote

Seguir para...

Manual do cadastro de lotes ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.