

Manuais do Sistema Control

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do Sistema Control](#) / [Manuais do menu Manutenção](#)
/ [Manual de como importar dados da matriz automaticamente \[Filial com nome diferente de Control e contida em uma pasta com nome diferente de Control\]](#)

Manual de como importar dados da matriz automaticamente [Filial com nome diferente de Control e contida em uma pasta com nome diferente de Control]

Nesse manual veremos como funciona o módulo de configuração para importar dados da matriz automaticamente quando a base da filial estiver em uma pasta diferente da pasta *control*.

1. Cadastro matriz e filial

Depois do serviço de integração estar iniciado, será necessário que o operador se certifique que o cadastro da filial e da matriz, estão cadastrado corretamente dentro de cada uma das bases matriz e filial. Os cadastros devem estar preenchidos corretamente e dentro do diretório **Cadastros > Filiais**.



Em seguida será aberta a janela aonde o operador deverá realizar a inclusão de dados da matriz e da filial:

Filiais

M	CNPJ	NOME DA FILIAL	Line
▶		FILIAL TESTE	
		MATRIZ TESTE	

Incluir

Alterar

Excluir

Relatório

Marcar

Filiais p/ Transf

Setar Base Online

Fechar

Consultar por Nome:

☐ Exibir Inativos

2. Configurando integração

Realizado o cadastro da matriz e da filial, será necessário configurar os dados que vão ser importados da matriz automaticamente. De acordo com cada empresa poderão ser dados diferentes, por conta disso, deixamos livre para o cliente selecionar apenas os dados em que a empresa deseja atualizar na filial. Para isso, será necessário acessar dentro da base da filial, o menu **Manutenção > Operações com Filiais > Configurações para Importar Dados da Matriz Automaticamente**.



Em seguida, será aberta a seguinte janela.

Importação de Dados

Dados da Matriz

CNPJ:

Origem dos Dados: ...

Importar Cadastros

☐ Produtos

☐ Classes de Produtos

☐ Classificação Fiscal

☐ Grupos

☐ Sub-Grupos

☐ Departamentos

☐ Informação Nutricional

☐ Preço Custo

☐ Preço Venda e mínimo

☐ Vender sem estoque

☐ Importar CST

☐ Local

☐ Desc. Catálogo

☐ Tabelas de Preços

☐ Dados de Substituição

☐ CFOP

☐ Grade de Produtos

☐ Tabelas de Promoções

☐ Tabelas promocionais

☐ Composição

☐ Veículos

☐ Filiais

☐ Procedimentos

☐ Vendedores

☐ Cargos

☐ Fornecedores

☐ Históricos

☐ Centros de Custos

☐ Espécies

☐ Condições de Pagto

☐ Cidades

☐ Aliquotas Estados

☐ Regiões

☐ Atividades

☐ Bancos

☐ Configurações

OK

Fechar

Nela, será necessário selecionar qual o CNPJ da matriz, através da Lupa:

Filiais

M	CNPJ	NOME DA FILIAL	Line
	:	FILIAL TESTE	
▶		MATRIZ TESTE	

Incluir

Alterar

Excluir

Relatório

Marcar


Filiais p/ Transf

Setar Base Online

Fechar

Consultar por Nome: ☐ Exibir Inativos


Em seguida, será necessário marcar apenas as opções que a empresa deseja importar de forma automática e pressionar o botão OK. No exemplo abaixo fora marcado somente os dados de produto.




OBS: é importante lembrar que o usuário irá marcar somente as opções que deseja importar.

3. Configuração do diretório padrão


Após marcar os dados que deseja importar, será necessário que o operador acesse a pasta da filial, no exemplo abaixo a pasta possui o nome de *control2*.




E em seguida, será necessário importar o arquivo "*editar_caminho_pasta_manual*" para dentro da pasta control2. Caso o operador não possuir esse executável, entre em contato com nosso suporte técnico.



Na sequência será necessário editar o executável e renomear as informações contidas dentro do mesmo para as informações correspondente a pasta atual do sistema:




Por fim é só executar o executável como administrador, clicando com o botão direito do mouse, conforme sugere imagem abaixo:



Em seguida será necessário aguardar o processo se iniciar e finalizar sozinho.

4. Serviço de integração

Finalizado a execução do processo, o operador deverá acessar os serviços do Windows. Para acessar os serviços do Windows, no Menu Iniciar operador poderá pesquisar por *Serviços*, ou então através do executar, pesquisar por *services.msc*. Em seguida encontrar o **Serviço de integração Arpa Sistemas** e reiniciar o mesmo.



5. Tempo para realizar importação automática

Após marcar todas as opções desejadas é importante lembrar que o usuário deve configurar o intervalo de tempo entre uma importação e outra. Para isso, dentro da base da Filial, será necessário acessar o menu **Utilitários > Configurações > Configurações do Sistema**. Em seguida, será necessário acessar a guia "Integrações". Nessa guia, será necessário definir o tempo entre uma importação e outra. No exemplo abaixo, fora definido "30 minutos". Para concretizar o processo, é só o operador pressionar o botão OK e aguardar o tempo configurado, os dados marcados no tópico 3 serão transferidos da base matriz para a base filial.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.0.0

Manual de como importar dados da matriz automaticamente [Filial com nome de control e inclusa na pasta Control]

Manual de utilização do gerenciador de notas eletrônicas (NF-e) ►