

Manuais do Sistema Control

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do Sistema Control](#) / [Manuais do menu Utilitários](#) / [Manual de configurações técnicas de NF-e](#)

Manual de configurações técnicas de NF-e

Nesse manual explicaremos o que significa cada particularidade de configuração disponível dentro da aba NF-e das configurações do Sistema, para que o operador consiga realizar a emissão do documento.

1. Acesso

Para ter acesso ao método de configuração acesse **Utilitários > Configurações > Configurações do sistema**.



2. NF-e.

Configurações do Sistema

Emissão NF-e

☐ Utiliza nota fiscal eletrônica

Ambiente: Ajustar sequência

Número de série certificado:

Certificado:

Senha: Testar certificado no navegador

Versão do layout:

Série:

Diretório do(s) arquivo(s) XML: ...

Método de sincronismo: Resposta não depende de consulta posterior. Casas decimais para o preço:

Método de envio: Casas decimais para a quantidade:

SSL Lib:

Tempo de espera: Mínimo 5 segundos

Impressão (DANFE)

☐ Imprimir código e fantasia do cliente nas observações

☐ Destacar dados do recebedor no canhoto da NFe?

☐ Nota de serviço em formulário

☐ Adiciona vendedor nos dados adicionais?

☐ Emite NF-e para regime MEI?

☐ Imprimir dados de lote/validade na Danfe?

☐ Destacar valor do documento no canhoto NFe?

Orientação de impressão:

Mensagem adicional:

Motivo entrada em contingência:

OK Fechar

- **Utiliza nota fiscal eletrônica:** Essa opção deve ser marcada quando o operador está apto a fazer emissão de notas. Caso houver o interesse, deverá tratar diretamente com a contabilidade ou com a SECRETARIA DA FAZENDA. Conforme retratado diretamente no site da fazenda (<http://www.nfe.fazenda.gov.br>), As empresas interessadas em emitir NF-e deverão, em resumo possuir os seguintes requisitos:

- Possuir acesso à internet;
- Se não estiver credenciada sumariamente em decorrência da obrigatoriedade, solicitar seu credenciamento como emissoras de NF-e na Secretaria da Fazenda em que possua estabelecimentos. O credenciamento em uma unidade da federação não credencia a empresa perante as demais unidades, ou seja, a empresa deve solicitar credenciamento em todos os estados em que possuir estabelecimentos e nos quais deseja emitir NF-e;
- Possuir certificação digital;
- Utilizar aplicação de emissão própria ou adquirida, que deverá estar configurada com os Webservices corretos;

- **Ambiente:** Utilizado para designar o ambiente de emissão de NF-e, as opções de ambiente são: Homologação e Produção.

Ambiente padrão para NFE:

Homologação
Homologação
Produção

* **HOMOLOGAÇÃO:** Trata-se de um modo de fazer a emissão do documento sem validade fiscal. É muito utilizado por desenvolvedores de softwares para promover ajustes no sistema, e empresas que pretendem iniciar o processo de emissão de nota. As nota emitidas nesse ambiente não devem ser transmitidas a nenhum destinatário.


* **PRODUÇÃO:** Refere-se ao ambiente utilizado para empresas que desejam fazer a emissão de NF-e com validade jurídica, as notas emitidas nesse ambiente, possuem validade fiscal, e pode ser encaminhadas ao destinatário da operação.

- **Ajustar sequência:** Permite que o operador ajuste a sequência de emissão dos documentos (orientado a consultar a contabilidade e fazer backup antes da alteração). Caso houver dúvidas de como efetuar o processo, pode-se consultar o [Manual de como reaproveitar/ajustar número de nota](#).

- **Certificado:** A empresa que desejar emitir nota precisa possuir certificado digital válido, e em vigência.

Certificado:

Após realizada a instalação com o técnico de informática, será necessário clicar na "lupa" ao lado do certificado e localizá-lo.



- **Versão do layout:** Versão de emissão de nota em vigência.

Versão do layout:

4.00

3.10

4.00

No nosso software a emissão do layout 4.0 passou a funcionar em 2018. Mas ela só passou a ser obrigatória a partir de 2 de agosto de 2018. Estados que utilizam notas no layout padrão 3.10 começaram a ter bloqueios na emissão. O que acontece é que atualmente alguns estados ainda estão conseguindo realizar a emissão.

Nesse campo o usuário poderá informar o layout de emissão de nota. Através do link <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx>, é possível identificar o layout em vigência do estado. Mas o ideal é sempre verificar com a contabilidade.

- **Série:** possibilita ao usuário gerar uma mesma numeração de nota e com o mesmo modelo, em série diferente. Utilizada sob solicitação da contabilidade, principalmente por empresas que emitem documentos simultaneamente, para não ocorrer o conflito de numerações iguais.
- **Diretório dos arquivos XML:** Local aonde é armazenado todos os XMLs, gerados pelo software, por padrão, caso não haver nenhum local definido, o sistema vai gerar dentro da pasta do sistema, em um local chamado nfe. Exemplo de caminho: C:\Program Files\arpa\control\nfe
- **Método de sincronismo:** etorno de informação direto. No envio do XML, vai receber direto o protocolo de autorização. Mais rápido que o assíncrono.
- * **Síncrono:** Retorno de informação direto. No envio do XML, vai receber direto o protocolo de autorização. Mais rápido que o assíncrono.
- * **Assíncrono:** No envio há mais de uma comunicação, uma para o envio do Lote e outra para a Consulta do Recibo ou Consulta pela Chave de Acesso.

Casas decimais para o preço: nesse campo você consegue definir a quantidade de casas decimais para o preço do produto.

- **Método de envio:** Há duas opções, são elas o normal e o compactado. A diferença de um para outro é que o compactado vai ocupar menos espaço, em contrapartida, haverá a necessidade de um programa para extraí-lo.

Método de sincronismo:

Síncrono

Síncrono

Assíncrono

- **Casas decimais para a quantidade:** Nesse campo você consegue definir a quantidade de casas decimais para a quantidade do produto.
- **SSL Lib:** Método de segurança, usado para a ACBR na hora de fazer assinatura dos XMLs pode variar de acordo com o Webservice de cada estado. Pode diferenciar por estado, internet/máquina ou até mesmo o método de instalação do certificado digital. Por padrão, um dois mais utilizados é o libCapicom.

SSL Lib:

libCapicom

libNone

libOpenSSL

libCapicom

libCapicomDelphiSoap

libWinCrypt

libCustom

- **Tempo de espera:** Utilizado em locais que não há uma boa comunicação de rede, o tempo é definido pelo usuário, e o mesmo serve para que caso haja alguma interrupção dentro dos 5 segundos pré-definido, o sistema continue tentando realizar o envio de nota.
- **Impressão (DANFE):**


- **Imprimir código e fantasia do cliente nas observações:** Permite a impressão das informações do código do cliente e o nome fantasia nas observações da nota.
- **Orientações para impressão:** a impressão poderá ser feita no modelo paisagem, o cliente deverá escolher:

Orientação de impressão:


Retrato

Paisagem

Retrato




MODELO: Paisagem



MODELO: Retrato

- **Destacar dados do recebedor no canhoto da NF-e?:** Se marcada a configuração, será exibido os dados do recebedor no canhoto da NF-e, caso deixar desmarcado, o campo irá sem os dados do recebedor.
- **Nota de serviço em formulário:** Permite o operador configurar a impressão da nota de serviço em modelo de formulário.
- **Adiciona vendedor nos dados adicionais?:** Permite que a informação do nome do vendedor saia impressa nos dados adicionais ao emitir o documento.
- **Emite NF-e para regime MEI?:** Configuração para emissão de nota para empresas do regime MEI.
- **Imprimir dados de lote/validade na Danfe?:** Se habilitada a configuração, a informação de lote e validade sairão juntamente com a descrição do produto, já na grid da nota.
- **Destacar valor do documento no canhoto NF?:** Se marcada a configuração, será exibido os dados do recebedor no canhoto da NF-e, caso deixar desmarcado, o campo irá sem os dados do recebedor.
- **Mensagem adicional:** Ao ocorrer o envio de NF-e, a mensagem definida nessa opção, aparecerá no campo "dados adicionais" da nota, conforme o exemplo:



DADOS ADICIONAIS

1ª via

TESTE NO CAMPO DE MENSAGEM ADICIONAIS DA NOTA

- **Motivo entrada em Contingência:** utilizado quando a SEFAZ habilita a contingência, nesse caso o usuário possui a opção de colocar que a nota foi emitida em contingência, apresentando assim o "motivo" na NF-e.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.0.0

◀ Manual de como proceder com as imagens do cadastro do produto

Seguir para...

Manual de como reaproveitar/ajustar número de nota ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.