

Manuais dos módulos adicionais


[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Manuais do Pratto Control](#) / [Manual de instalação de módulos adicionais](#)

Manual de instalação de módulos adicionais

Nesse manual, será explicado o processo para realizar a instalação dos serviços de módulos integrados ao Sistema Control. Vale lembrar que a instalação só deverá ser realizada se o Sistema Control já estiver em total funcionamento na máquina.


1. Download

O primeiro passo para iniciar a instalação do serviços será realizar o download do instalador dos módulos adicionais. Para isso, será necessário que o operador acesse o link: www.arpasistemas.com.br/modulosadicionais.zip. Em seguida, será necessário extrair o arquivo que será instalado automaticamente no micro. Com o botão direito, executar o programa como administrador.



2. Instalação dos módulos adicionais


⚠ Importante: O operador deverá seguir os requisitos mínimos de utilização do sistema, conforme o [Manual dos Requisitos de máquina para funcionamento do Sistema \[Importante\]](#). Caso o micro não possuir 6GB de memória, o sistema não permitirá a instalação.



Após executado o programa de instalação, o primeiro passo será apresentado em tela. Caberá ao operador pressionar o botão **Avançar**.




A próxima tela apresentada, deve ser informado qual o tipo de instalação está sendo realizada, e quais os serviços que devem ser instalados:




- **Instalação dos Módulos Adicionais em micro servidor:** Se os serviços estão sendo instalados dentro do micro servidor, essa opção deverá estar marcada. Recomenda-se a instalação no computador com mais recursos de memória e processamento, seguindo a indicação da configuração mínima indicada.

- **Instalação dos Módulos Adicionais em micro cliente:** Se o micro que for iniciado a instalação tratar-se de uma estação (micro cliente) essa opção deverá estar marcada.


Definido o tipo de instalação, será necessário selecionar os serviços que a empresa deseja utilizar: Pré-Venda Móvel, Check Stock, Pratto Control e CT-e WEB. Cabe lembrar que deverá ser marcado somente as opções utilizadas, pois de acordo com cada uma das instalações será necessário utilizar dos recursos da máquina, se marcar somente as opções que a empresa vai utilizar, tornará o processo mais rápido. Como refere-se a instalação do módulo Pratto Control, é de suma importância que o operador lembre de marcar a opção Pratto Control.




Para cada opção selecionada será aberto um contrato que o cliente deverá aceitar. Exemplo abaixo o contrato do Sistema Pratto Control, após pressionar a opção de aceitar os termos do contrato, será necessário novamente pressionar o botão **Avançar**:




O próximo passo, após avançar será informar o IP do micro servidor. Se tratando de computador servidor poderá ser considerado o 127.0.0.1, recomenda-se no servidor informar o IP da máquina, e em seguida deve-se pressionar novamente a opção **Avançar**:




Por fim, será necessário pressionar o botão **Instalar**:




E aguardar o procedimento carregar. O sistema de instalação se fechará de forma automática:




Em seguida, será necessário acessar a pasta padrão Arpa da área de trabalho.



Dentro da pasta será criada uma nova pasta chamada "Pratto Control".



Nessa pasta conterá os executáveis do Sistema Pratto Control.



Manual atualizado á partir da versão 1.23.0.0

Última atualização: segunda, 26 jun 2023, 10:17

◀ Manual das licenças do Sistema Pratto Control

Seguir para...

Manual do primeiro login ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.