

Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Sistema Lote - Configurações e Utilização](#) / [Manual do cadastro de produtos de lote](#)

Manual do cadastro de produtos de lote

Nesse manual será explicado o procedimento para configuração e associação do lote ao produto. O primeiro passo para a empresa conseguir trabalhar com lote será entrar em contato com seu representante comercial e adquirir as licenças referente ao módulo.

1. Acesso

Para configurar um produto como produto de lote, será necessário acessar o menu **Cadastros > Produtos > Produtos de Lotes:**



Em seguida, serão apresentados todos os cadastros já vinculados ao lote.

2. Incluir novo produto de lote

Nessa janela o operador faz a associação de itens que já estão cadastrados dentro do sistema com um lote. Para isso, será necessário o operador clicar na opção **Incluir:**

Produtos de lote

Código	Descrição
1149	PRODUTO DE LOTE
1145	PRODUTO DE LOTE PARA DEVOLUÇÃO

Incluir

Alterar

Excluir

Distribuir

Fechar

Consultar por descrição:

Em seguida, será aberta uma tela associação de produto com o lote. Nessa tela o operador deverá informar o produto que ele deseja trabalhar com lote. Todos os produtos inclusos nessa relação, se tratarão de itens que possuem lote atrelado ao cadastro.

Inclusão de produto

Produto:

3

TESTE GERAL

☐ Distribuir lotes na venda de forma automática pelo mais antigo (validade)?

OK

(ESC) Fechar

- **Produto:** Nesse campo deverá ser informado o produto que será trabalhado com lote. Lembrando que, todos os produtos inclusos nessa relação, se tratarão de itens que possuem lote atrelado ao cadastro.
- **Distribuir lotes na venda de forma automática pelo mais antigo (validade)?:** Essa opção permitirá que o sistema distribua automaticamente os itens nos lotes com vencimento próximo. Para os lotes configurados para bloquear a venda em caso de vencimento, a configuração será ignorada e a distribuição ocorrerá no próximo lote disponível.

Após pressionar o botão **OK**, sistema irá verificar se este item possui quantidade de estoque maior que zero. Se a quantidade for zero, o item é incluído na relação, porém não é aberta a tela de distribuição, pois não há quantidades para serem distribuídas entre os itens. Se tratando de itens que possuírem quantidades acima de zero, será aberta a tela de distribuição de lote.

Movimentação de itens no lote

Itens para distribuir

... 3 - TESTE GERAL

Distribuição das quantidades

Qtd. a distribuir: 500,0000

Qtd. do lote: 500

Lote: 1

Quantidades distribuídas

Excluir	Lote	Qtd	Fornecedor	Fabricação	Validade

Fechar

Nessa tela será necessário informar a quantidade do item e a qual lote essa quantia se refere. Em seguida, o sistema mostrará as quantidades que restam e o operador deverá decidir para qual lote essas quantidades deverão ser distribuídas. Por fim, as quantidades serão listadas da seguinte maneira:

Movimentação de itens no lote

Itens para distribuir

... 3 - TESTE GERAL

Distribuição das quantidades

Qtd. a distribuir: 500,0000

Qtd. do lote: 0

Lote:

Quantidades distribuídas

Excluir	Lote	Qtd	Fornecedor	Fabricação	Validade
	1	500,0000		17/04/2020	17/04/2021

Fechar

A tela de distribuição é obrigatória, o operador não poderá sair desta tela sem efetuar a distribuição das quantidades em lotes.

3. Alterar

A opção de **Alterar** é para fins de alteração do item que foi marcado por engano ou mudança de controle da empresa e onde ocorreu a movimentação. A alteração permite apenas alterar a configuração criada, não sendo possível alterar o item informado:

Inclusão de produto

Produto: 3

☒ Distribuir lotes na venda de forma automática pelo mais antigo (validade)?

OK

(ESC) Fechar

4. Excluir

O botão de **Excluir** possibilita a remoção do produto com lote. Ao pressionar sobre essa opção, uma mensagem de confirmação da exclusão será exibida:

Confirmação de exclusão

Tem certeza que deseja excluir de lote o produto selecionado?

Sim

Não

6. Distribuir

Ao pressionar sobre o botão **Distribuir**, será aberta a tela para Movimentação de Itens no lote:

Movimentação de itens no lote

Itens para distribuir

... 3 - TESTE GERAL

Distribuição das quantidades

Qtd. a distribuir: 0,0000

Qtd. do lote: 0

Lote:

Quantidades distribuídas

Excluir	Lote	Qtd	Fornecedor	Fabricação	Validade

Fechar

7. Níveis de acesso

Para que o usuário acesse o menu de Produtos de Lote, deverá possuir níveis de acesso. Para isso, será necessário acessar o menu **Utilitários > Segurança > Níveis de Acesso Individual por Usuário**, opção **Cadastros > Produtos > Produtos de Lote**:

Níveis de Acesso Individual por Usuário

Usuário: 2 -

Permitir tudo

Desmarcar tudo

Marcar tudo

Lista das opções do programa

Cadastros

1 - Clientes

2 - Vendedores e Usuários

3 - Produtos

1 - Produtos

Produtos Similares

2 - Grupo de Produtos

3 - Subgrupo de Produtos

4 - Classe de Produtos

5 - Departamentos

6 - Grade de Produtos

7 - Unidades de Medidas

8 - Orçamento Modelo

9 - Seriais

A - Composição

B - Formação de Preço Padrão

C - Gerar Códigos de Barras

D - Produtos de lote

E - Cadastro de lote

Consultar lote

4 - Tributário

5 - Fornecedores

6 - Transportadoras

7 - Dados TEF/POS

8 - Veículos

9 - Cidades

0 - Financeiro

Lista de permissões

☐ Visualizar

☐ Incluir

☐ Excluir

☐ Alterar

OK

Cancelar

Fechar

8. Informações complementares

- Na venda (F12), se o item tiver apenas lotes vencidos com a função de bloqueio, ou se não houver lotes com quantidades disponíveis, o sistema lançara o item na venda sem associar nenhum lote.
- Para itens com um único lote: a distribuição será feita de forma automaticamente, sem exibir a tela de distribuição.
- Para itens com múltiplos lotes: a tela de distribuição dos lotes será apresentada.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.14.0

Última atualização: quarta, 30 out 2024, 09:26

Manual de como utilizar TEF com GOC

Seguir para...

Distribuição automática de lote

Arpa Sistemas de Informática Ltda.

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=9773

5/5