

Manuais do PDV-Fiscal

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do PDV-Fiscal](#) / [Manuais complementares](#) / [Manual do PDV - Off-line](#)


Manual do PDV - Off-line

Neste manual, será abordado o procedimento para utilizar o PDV - Off-line, antigo Standalone.


O processo será realizado através de um serviço, que será instalado automaticamente ao realizar o processo de instalação do micro terminal PDV - Off-line. O serviço irá ficar nos serviços do Windows, denominado como "Serviço de integração PDV - Offline". Lembrando que ao instalar a versão 2, o usuário não poderá ter nada pendente da versão 1, como por exemplo, o terminal não poderá possuir pedidos de vendas pendentes para sincronizar com o servidor. Ressaltamos também, que o PDV - Off-line não irá funcionar para empresas do Regime MEI.

1. Sincronização de dados


O usuário deverá abrir o Standalone na bandeja do Windows:



Ao abrir o Standalone, será mostrada a seguinte janela:




Essa janela permite que o usuário realize processos de importação e exportação, teste de conexão com o terminal, atualização do terminal ou verificar logs de erro que podem ocorrer durante o processo de importação e exportação. Para sincronizar os dados, o operador deverá pressionar a seta na coluna "I", conforme demonstrado na imagem abaixo:



Para visualizar se não há nada pendente, o usuário poderá visualizar no servidor se consta a venda que foi feita no terminal, e através da data de importação. Ao efetuar as importações, o sistema irá atualizar o campo "Última importação".

2. Configurações

Para utilizar a nova versão do PDV - Off-line (Versão 2), será necessário acessar o menu **Utilitários > Configurações > Configurações do Sistema**:



Em seguida, acesse a aba "**Configurações2**", na opção "Utiliza terminais "PDV - Off-line" selecione "Versão 2 (Nova)":

Configurações do Sistema

A pagar	Impostos	Serviço e Produção	PALM	Contabilidade	NF-e	NFC-e	NFS-e	CT-e	Inventário
Dados da Empresa	Produtos	Configurações	Configurações2	Compras	Vendas	Vendas2	Vendas3	Contas a Receber	

☐ Ativação e desativação das tabelas promocionais automático?
 ☐ Habilitar o uso dos sistemas em Java

☐ Mostrar mensagem de reservas abertas no Contas a Receber/Vendas

Restaurantes

Número Máximo de Mesas:
☐ Utiliza Mesa
☐ Utiliza Conta de Clientes

E-Mail para envio dos XMLs da NF-e, NFC-e, CC-e e CT-e

☐ Enviar NF compactada
☐ Utiliza configurações personalizadas?

Servidor SMTP:
 Porta:

Usuário:
 Senha:

Segurança:
☐ Enviar PDF em anexo
Testar Conexão

Fundo SISTEMA CONTROL

CONTROL:
Importar fundo

Logo do sistema

Importar logo

PARA ASSUMIR A ALTERAÇÃO DE FUNDO É NECESSÁRIO REINICIAR O SISTEMA.

PDV

☐ Imprime via do cliente reduzida no comprovante TEF. (Caso exista)
 ☐ Impressão de vale produto no PDV Fiscal?

Mensagem:

☐ Ativar envio do bloco X ao fisco
 Nº do credenciamento:
Buscar Nº do credenciamento online

Forma de enviar o estoque:


Standalone / PDV - Off-line e Dados da Matriz

Utiliza terminais PDV - Off-line:
Integrar dados da Matriz a cada: minutos

Exportar dados para o Standalone a cada: minutos

OK
Fechar

Quando selecionada a opção, será apresentada a seguinte mensagem:



Basta pressionar o botão "Sim" e o sistema será alterado para a versão 2. Lembrando que ao optar pela Versão 2, a opção "Habilitar o uso dos sistemas em Java" será marcada automaticamente nas configurações do sistema.


3. Instalação dos módulos adicionais no servidor

O usuário deverá realizar a instalação dos módulos adicionais no servidor, para subir os serviços necessários. O operador deverá realizar os seguintes passos:


Nesta tela, pressione o botão "Avançar":




Em seguida, deverá ser informado o tipo de instalação, que deverá ser "Instalação dos Módulos Adicionais em micro servidor", e marcar a opção "PDV - Off-line", em seguida pressione o botão "Avançar":



O operador deverá marcar a opção "Eu aceito os termos do Contrato":



Após pressionar o botão "Avançar", o operador deverá informar o IP do servidor:



Módulos adicionais - Programa de Instalação

Informações do Servidor
Informe os dados do servidor

Preencha as informações solicitadas abaixo referentes a configuração do servidor e clique em avançar

IP/Nome do servidor:


Porta:

Nome da base de dados:

< Voltar Avançar > Cancelar

- **IP/Nome do servidor:** IP do micro. Deve ser instalado com o IPV4 do servidor.
- **Porta:** Porta utilizada pelo sistema.
- **Nome da base de dados:** Nome da base que está sendo feita a instalação.

Por fim, será necessário pressionar o botão "Instalar":



Módulos adicionais - Programa de Instalação

Pronto para Instalar
O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de Módulos adicionais no seu computador.

Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique em Voltar se você quer revisar ou alterar alguma configuração.


Tarefas adicionais:

- Tipo de Instalação
- Instalação dos Módulos Adicionais em micro servidor
- Módulos
- Pdv Off-Line

< >

< Voltar Instalar Cancelar

O processo de instalação será iniciado:



Módulos adicionais - Programa de Instalação

Instalando
Por favor, aguarde enquanto o Programa de Instalação instala Módulos adicionais no seu computador.

Extraindo arquivos...

C:\Program Files (x86)\arpa\control\Java\jre\bin\jfxwebkit.dll

|||||


Cancelar

Após concluído, fechará de forma automática.


É importante que, logo após realizar a instalação, deve-se ajustar o horário de todos os computadores (se necessário contatar o suporte para realizar o ajusta via banco de dados também, ANTES da sincronização (ajustar servidor e terminal).

4. Cadastro de terminais PDV - Off-line no Servidor

O cadastro deverá ser realizado através do menu **Cadastros > Terminais PDV - Off-line:**



Será aberta a seguinte janela:



Ao migrar para a versão 2, os cadastros serão perdidos, o usuário deverá realizar novos cadastros.

5. Incluir e configurar terminal

O usuário poderá adicionar terminais novos através do botão "Incluir e configurar terminal":

Terminais PDV - Off-line						
Atualizar	Buscar	Alterar	Excluir	Duplicar	Código	Nome

Última sincronização de cadastros: Realizada em 28/12/2022 às 15:24:00
 Última sincronização de pedidos: Realizada em 28/12/2022 às 15:24:11

☐ Exibir terminais inativos

Ao pressionar o botão será aberta a seguinte tela:

Incluir e configurar terminal	
Dados do terminal	
Nome:	
Ativo:	☒ Sim
Configurações do terminal	
Utiliza sincronização automática de cadastros:	☒ Sim
Sincronizar cadastros a cada (minutos):	30
Utiliza sincronização automática de pedidos:	☒ Sim
Sincronizar pedidos a cada (minutos):	30
Série emissão da NFC-e:	
Utiliza TEF:	☐ Não
OK (ESC) Fechar	

Ao abrir a tela de inclusão, o usuário deverá preencher o campo "Nome" que é de seu preenchimento obrigatório, os demais campos podem ser mantidos conforme sugestão do sistema. Abaixo será explicada cada opção de configuração do terminal:

- **Utiliza sincronização automática de cadastros:** O usuário poderá habilitar a opção se deseja utilizar ou não a sincronização automática de pedidos, caso a sincronização não seja habilitada, irá ocorrer somente quando a ação for executada de forma manual.

- **Sincronizar cadastros a cada (minutos):** Quando a opção "Utiliza sincronização automática de cadastros" for habilitada, o sistema irá deixar acessível a configuração para que o usuário possa informar de quanto em quantos minutos deseja que ocorra a sincronização de forma automática.

- **Utiliza sincronização automática de pedidos:** Da mesma forma que a sincronização automática de cadastros, o sistema irá disponibilizar o campo para habilitar a sincronização automática de pedidos, caso a opção não seja habilitada, a sincronização irá ocorrer somente quando a ação for executada de forma manual.

- **Sincronizar pedidos a cada (minutos):** Quando a opção sincronização automática de cadastros for habilitada, o sistema deixa acessível a configuração para que o usuário possa informar de quanto em quantos minutos deseja que ocorra a sincronização de forma automática.


- **Série emissão da NFC-e:** Este campo é de preenchimento obrigatório, permitindo no máximo três dígitos. Lembrando que esse número não poderá ser igual a série informada na configuração do sistema. O SAT não irá validar este campo, sendo assim, o usuário poderá informar qualquer numeração quando for usar o SAT.
- **Utiliza TEF:** Ao habilitar como "Sim" o sistema exibe o campo para estar configurando o fornecedor TEF, sendo de preenchimento obrigatório, ou seja, não será possível salvar a inclusão e/ou alteração do cadastro de um terminal sem informar o fornecedor TEF. No PDV - Off-line do servidor, o campo "Fornecedor TEF" somente será apresentado após a primeira sincronização.

Após a inclusão do terminal, o sistema exibe mais opções que podem ser executadas de forma individual para cada um dos terminais listados, desde que esteja com o status ativo.

Abaixo será explicado cada coluna:




- **Atualizar:** Quando a opção for pressionada, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem de confirmação:




Ao pressionar o botão "Sim", o sistema irá iniciar o processo de sincronização, e assim que finalizar será atualizado a data e hora da última sincronização. Caso não for finalizada, o sistema irá exibir as informações de data e hora da última sincronização ou quando houver inconsistências no envio de dados, será apresentado na grid que a sincronização não foi efetuada por completo.


- **Buscar:** A coluna buscar refere-se a sincronização de pedidos, ao executar essa ação o servidor irá solicitar ao terminal que ocorra o envio das movimentações de pedidos para o servidor.
- **Alterar:** Ao pressionar a opção, será exibido a seguinte mensagem:




OBS: Sempre que ocorrer uma alteração nos dados do terminal, e o sistema identificar que se trata de um terminal que está associado e que ocorreu sincronização, o sistema irá apresentar uma mensagem, o usuário deverá pressionar OK para salvar as alterações realizadas.




- **Excluir:** Quando pressionado a opção excluir, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem:



Ao pressionar o botão "Sim", o usuário deverá verificar se o terminal que está sendo removido já possui movimentações associadas, caso possuir movimentações será apresentada a seguinte mensagem:



Quando o terminal não possuir movimentações associadas, será apresentada a mensagem confirmando a exclusão:




- **Duplicar:** Ao pressionar o botão duplicar, o cadastro será duplicado, trazendo todas as informações, exceto o número de série da NFC-e.

- **Código:** Código de identificação do terminal. Lembrando que, a cada tentativa de cadastro (válida ou não) o banco de dados grava uma numeração, sendo assim, a numeração poderá não ser sequencial.

- **Nome:** Nome do terminal.


Abaixo será explicado os botões contidos na tela:

- **Atualizar dados nos terminais:** O usuário poderá atualizar os dados dos terminais de forma individual ou em massa. Ao pressionar sobre o botão, será apresentada a seguinte mensagem:



Ao pressionar que SIM, o sistema irá iniciar o processo para sincronizar todos os cadastros com os terminais, enviando uma notificação a cada terminal para que ocorra a solicitação dos dados, o processo será feito de um terminal por vez, assim que o processo for concluído, o sistema irá pegar o próximo da lista, sempre iniciando pelo terminal que estiver com a data e hora da última sincronização mais antiga.

- **Buscar movimentação de todos os terminais:** Ao pressionar sobre o botão, será exibido a seguinte mensagem:



Ao pressionar o botão "Sim", o servidor irá solicitar para os terminais que seja enviada toda a movimentação de pedidos realizada de acordo com a data e a hora da última sincronização.

- **Exibir terminais inativos:** Quando marcado essa opção, o usuário poderá visualizar a lista de terminais inativos, que foram desassociados no PDV - Offline. Se tratando de um terminal inativo, as opções "Atualizar" e "Buscar" não podem ser executadas:

Terminais PDV - Off-line

	Atualizar	Buscar	Alterar	Excluir	Duplicar	Código	Nome
▶	↑	↓	✎	🗑	📄		TERMINAL 7
	↑	↓	✎	🗑	📄		TESTE
	↑	↓	✎	🗑	📄		TESTE 8

Última sincronização de cadastros: Nenhuma sincronização realizada até o momento.

Última sincronização de pedidos: Nenhuma sincronização realizada até o momento.

Informação da desativação: Desativado devido a desassociação do terminal 1 - ADMINISTRADOR 13/01/2023 às 16:55:30

☒ Exibir terminais inativos


Incluir e configurar terminal

Atualizar dados nos terminais


Buscar movimentação de todos os terminais

(ESC) Fechar

Após realizar o cadastro do terminal no servidor, o operador deverá inserir o serial do PDV - Off-line, através do menu **Ajuda > Dados do Registro/Licenças:**



Em seguida, será aberto uma tela contendo todas as licenças já adicionadas ao sistema:



Para adicionar uma nova licença, será necessário digitar o código do serial e pressionar o botão "Adicionar":

Licenças do Sistema

Serial: E0000000000001

Adicionar

	Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
▶	A	RETAGUARDA	04/01/2024	330	2	1	1
	A	FRENTE DE CAIXA	04/01/2024	330	1	0	1

Limpar Seriais

Desativar Terminal

Fechar

Em seguida, o serial será listado com os demais:

Licenças do Sistema

Serial:

Adicionar

	Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
	A	RETAGUARDA	04/01/2024	330	2	1	1
	A	FRENTE DE CAIXA	04/01/2024	330	1	0	1
▶	E	PDV-OFFLINE	31/01/2024	357	1	1	0

Limpar Seriais

Desativar Terminal

Fechar

6. Instalação do terminal PDV - Off-line


Será necessário instalar o sistema que irá trabalhar com o PDV - Offline. Ao instalar o terminal, será instalado também o serviço responsável por exportar e importar os dados para o servidor. Lembrando que para iniciar o uso da versão 2 será necessário utilizar uma base de dados zerada.

O operador deverá seguir os seguintes passos:

Pressione o botão "Avançar":




Em seguida, selecione a opção "Eu aceito os termos do Contrato" e pressione em "Avançar":




Neste tela, selecione as opções "Instalação do sistema PDV em modo Off-line" e "Iniciar uma base de dados zerada" e pressione o botão "Avançar":


OBS: Quando o usuário for instalar a versão 2, não poderá ter nada pendente e deverá iniciar com uma base zerada.




Em seguida, informe o IP do Servidor, a Porta do Servidor já irá configurada corretamente (40000 - porta responsável pelos serviços usados para sincronização):



Será necessário pressionar o botão "Instalar":




O processo de instalação será iniciado:



OBS: Após a instalação do PDV - Off-line, deverá ser ajustado o horário do servidor e do terminal antes de realizar a sincronização, caso não for ajustado corretamente ocorrerá erros na sincronização de dados. Se necessário, solicite auxílio do Suporte Técnico para realizar o ajuste via banco de dados.

Ao realizar a instalação, será criado um serviço denominado "Serviço de integração PDV - Offline", que ficará rodando todo o tempo, não sendo necessário que o sistema PDV - Off-line fique aberto para que ocorra o funcionamento das operações do PDV - Fiscal em modo Off - line:



Após concluída a instalação, o usuário deverá abrir o PDV - Fiscal para realizar o registro:




OBS.: O operador não tem a opção de realizar a ativação off-line (gerando contra chave), o registro do PDV - Off-line é exclusivamente online.

Em hipótese alguma, o usuário poderá efetuar o registro do terminal PDV - Offline de maneira Off-line (gerando contra - chave). O registro do PDV - Offline é único e exclusivamente online.

Nesta tela, deverá ser inserido apenas o CNPJ, que irá consultar o serial no servidor automaticamente.

OBS: O usuário deverá abrir primeiramente o PDV - Fiscal para realizar o registro, caso não realizar o registro e abrir o PDV - Off-line, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem:



Em seguida, será necessário configurar o sistema PDV-Fiscal da mesma forma que já realizado na instalação normal do sistema, o usuário irá definir se será feito a emissão de NFC-e ou SAT. Se o usuário utilizar o SAT, ao configurar o PDV Fiscal, após realizado o registro, o cadastro do SAT deverá ser feito no próprio terminal. Lembrando que o PDV - Off-line não irá emitir cupom fiscal e MF-e.

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCE

Nº Terminal:

Porta de Comunicação:ecfSweda

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:ecfDaruma

Idor SAT/MF-e:

Arredonda/Trunca:ecfFiscNET

Código Nacional ECF:ecfEpson

Gerencial Padrão:ecfSwedaSTX

Gerencial Ident. PAF-ECF:ecfEscECF

Gerencial Par. de Config:ecfSAT

Casas Decimais P. Unitário:

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código	Descrição	Ind	Descrição	Tecla

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGT0	Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL


OK

Fechar

7. Estrutura do terminal

Ao concluir a instalação do terminal, com o serviço devidamente rodando, será necessário que ocorra uma comunicação com o servidor e que seja realizado o envio dos dados do terminal. Abaixo será detalhado como deverá ocorrer a associação:

Primeiramente será solicitado o login do usuário, como não foi realizada nenhuma sincronização dos dados do servidor, o usuário deverá fazer o login padrão. Usuário: 1 Senha: super



PDV - Off-line




Empresa:

Usuário:

Senha:

Após realizar o login, será aberta a seguinte tela:




PDV - Off-line

Associar terminal

Terminais disponíveis para associar

Código	Nome
2	TESTE

Para associar os terminais, basta selecionar e pressionar o botão "Associar". Após associar o terminal, a aba "Associar terminal" será oculta, e será disponibilizado outras duas abas conforme exemplificado na imagem abaixo:



PDV - Off-line

Definições do terminal Comunicação terminal

Dados do terminal

Terminal: 2 - TESTE

Configurações do terminal


Utiliza sincronização automática de cadastros: ☒ Sim

Sincronizar cadastros a cada (minutos):

Utiliza sincronização automática de pedidos: ☒ Sim

Sincronizar pedidos a cada (minutos):

Na aba "Definições do terminal" o sistema irá apresentar o terminal que acabou de ser associado e a opção para desassociar o terminal. O usuário poderá desassociar um terminal, porém nesse terminal não poderá existir movimentações, quando o botão "desassociar" for pressionado, será exibida a seguinte mensagem:



Lembrando que após desassociar o terminal, o mesmo não poderá mais ser reutilizado, ou seja, uma vez desassociado não poderá mais ser associado com outro terminal, e o código do mesmo não poderá ser reaproveitado.

A aba "Comunicação terminal" irá exibir o registro das últimas 20 comunicações realizadas, sendo sincronizações de cadastro ou pedidos, realizadas de forma automática ou de forma manual. Abaixo segue exemplo de registros de sincronização armazenados na lista:

PDV - Off-line

Definições do terminal

Comunicação terminal

Histórico das últimas comunicações com o servidor

Visualizar	Data	Início	Término	Duração	Operação	Tipo
	28/12/2022	16:17:59	16:17:59	00:00:00	Pedidos	Manual
	28/12/2022	16:17:48	16:17:59	00:00:11	Cadastros	Manual
	28/12/2022	16:16:47	16:16:48	00:00:01	Pedidos	Automática
	28/12/2022	16:16:13	16:16:47	00:00:34	Cadastros	Automática
	28/12/2022	16:16:04			Cadastros	Automática
	28/12/2022	16:15:56			Cadastros	Automática
	28/12/2022	16:15:49			Cadastros	Automática
	28/12/2022	16:15:41			Cadastros	Automática

Próxima sincronização de pedidos: 28/12/2022 às 16:22:59

Próxima sincronização de cadastros: 28/12/2022 às 16:22:59

Limpar histórico

Sincronizar cadastros


Sincronizar pedidos

Fechar

Quando o registro é exibido em vermelho, indica que ocorreu uma falha no processo de sincronização. Caso o usuário queira visualizar o erro, poderá pressionar na coluna "Visualizar" que o erro será exibido em tela:




- **Limpar histórico:** Ao pressionar o botão, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem:



Ao pressionar que SIM, o sistema irá limpar o histórico da lista, mantendo o registro da próxima sincronização de cadastros e pedidos listados ao lado esquerdo da tela.

A exibição da próxima comunicação será apresentada em tela somente quando o terminal estiver configurado para realizar sincronizações automáticas.

- **Sincronizar cadastros:** Ao pressionar no botão, o sistema irá exibir a seguinte mensagem:




Ao confirmar "Sim", o andamento da sincronização será exibida.



O sistema irá indicar que está sincronizando os cadastros. Assim que a sincronização for concluída, o sistema faz o registro da sincronização na tela do histórico das últimas comunicações com o servidor, armazenando a hora de início e fim, e a duração da sincronização.

- **Sincronizar pedidos:** Ao pressionar a opção, será exibida a seguinte mensagem:



Ao pressionar que SIM, será aberta a janela para que o usuário acompanhe o processo de sincronização dos pedidos.



A sincronização dos pedidos indica pedido por pedido que está sendo sincronizado. Quando finalizada a sincronização terá a mesma tratativa que na sincronização de cadastros.

OBS: Quando o usuário possuir movimentações no mês anterior, e não realizou ao menos uma importação de dados dentro do período do mês corrente, ao abrir o PDV - Off-line será apresentado uma mensagem orientando para que o usuário faça a comunicação do terminal com o servidor, enviando os pedidos para o servidor.

8. Informações relevantes

- Após optar pela Versão 2, não será mais possível retornar para a Versão 1.
- Ao finalizar a venda gerando parcelas para um cliente que está com o limite de crédito estourado, e a venda que esse cliente realizou foi acima de 500 reais, por exemplo, irá avisar que esse cliente está com limite de crédito estourado. Se finalizar a venda com outro usuário, e o mesmo possuir o nível de acesso "Vender acima do limite de crédito" desmarcado irá constar uma mensagem em tela. Se o nível de acesso estiver marcado, irá visar que o cliente está com limite de crédito estourado e finalizar a venda.
- Ao realizar a instalação, será criado um serviço de integração nos serviços do Windows. O serviço ficará rodando o tempo todo, não sendo necessário que o PDV - Off-line fique aberto para que ocorra o funcionamento das operações do PDV-Fiscal.
- O executável irá ficar na pasta Arpa, juntamente com os demais executáveis do sistema.
- Se o usuário duplicar o cadastro de um terminal no servidor através do menu Cadastros > Terminais PDV - Offline, e base possuir movimentações, será necessário iniciar uma base zerada no terminal.
- Quando um item não possuir CFOP e houver sincronização de dados com o terminal, automaticamente o sistema irá inserir 0 (zero) no campo de CFOP no cadastro do produto.
- Não será possível restaurar backup em um novo terminal e associar novamente o terminal. Quando houver movimentações, o usuário deverá criar um terminal zerado.
- Como cada base não possui ligação e trabalha de forma Off-line, deverá possuir um SAT para cada máquina que irá emitir o documento.
- Se apenas um caixa estiver aberto, a venda será enviada normalmente. Caso o mesmo caixa esteja aberto em mais de uma máquina, a venda não será enviada para o servidor, apresentando erro no log.
- O PDV - Off-line não irá emitir Cupom Fiscal e MF-e, apenas contemplará NFC-e e SAT.
- As notas emitidas em contingência irão para o servidor, mas o operador deverá autoriza-las no terminal.
- Quando houver sincronizações pendentes de envio do mês anterior, será apresentada uma mensagem informando que há pendências. Em dias úteis a mensagem será apresentada no intervalo de 10 vendas realizadas e na Abertura/Fechamento de caixa, e em dias não úteis somente será apresentada na operação e fechamento do caixa.
- Toda alteração cadastral realizada no servidor, será detalhada no log.
- Ao realizar a associação do terminal, as espécies que estão cadastradas no terminal são apagadas, desta forma, quando for realizada a importação de dados, ficará igual ao do servidor.
- Empresas do Regime MEI não funcionam no PDV - Off-line.

◀ PDV offline - Standalone

Seguir para...

Lista de Impressoras NÃO FISCAIS que abrem a gaveta via CTRL F8 ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.