

Manuais do PDV-Fiscal

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do PDV-Fiscal](#) / [Manuais complementares](#) / [PDV offline - Standalone](#)

PDV offline - Standalone

Nesse manual veremos a funcionalidade do STANDALONE (PDV Off-line) no sistema CONTROL, esse manual será dividido em etapas, todas deverão ser seguidas para o bom funcionamento do Sistema.

O terminal STANDALONE pode ser utilizado para emissão de Cupom Fiscal através da comunicação com a ECF, NFC-e ou até mesmo para emissão de SAT. O sistema está perfeitamente apto a trabalhar com a emissão desses três tipos de documentos fiscais no terminal



1º Etapa: Cadastro do terminal STANDALONE.

É necessário fazer o cadastro dos terminais STANDALONE através do menu Cadastro > C. Terminais Importação. Esse cadastro deve ser feito no sistema CONTROL no servidor do estabelecimento.

Obs.: Esse cadastro deve ser feito indiferente se será feito emissão de cupom fiscal, NFC-e ou SAT.



Ao seguir o caminho mostrado acima o sistema irá abrir a seguinte janela, pressione o botão Incluir para fazer o cadastro do terminal.



Nessa janela deve ser informado os seguintes campos:

Descrição: Descrição do terminal, nesse campo o usuário pode informar o nome desejado para diferenciar um terminal do outro.

Por exemplo: Terminal Caixa


Terminal 1º piso fundos

Terminal 1º piso frente

Base: Nome da base do terminal STANDALONE, normalmente será control, a não ser que o nome seja alterado através do banco de dados;

IP: IP do terminal STANDALONE, ou seja, do computador que foi instalador o sistema em modo STANDALONE;

Porta: Porta de instalação, normalmente a instalação será na porta 5432, conforme padrão.




2º Etapa: Instalação do terminal STANDALONE.

Nessa etapa o usuário deve ter em mãos o instalador do sistema, o mesmo deve ser salvo na máquina que irá funcionar como terminal **STANDALONE**.


OBS.: É importante ressaltar que para fazer a instalação em modo **STANDALONE** é necessário remover do painel de controle as instalações do sistema caso tiver alguma na máquina.

Lembre-se que deve ser utilizado instalador com a mesma versão do sistema já instalado no estabelecimento.


Execute o instalador e siga os seguintes passos:




Nessa etapa deve ser marcada a opção de Instalação do Sistema PDV em modo STANDALONE.



Pressione **Avançar** e mantenha o IP 127.0.0.1. **Avance.**



Instalar para concluir a instalação.




OBS.: Lembre-se que a segunda etapa deve ser realizada indiferente do tipo de emissão de documento que irá ocorrer no terminal Standalone, ou seja, cupom fiscal, NFC-e ou SAT.

Após a instalação concluída, o sistema irá reiniciar o micro.

3º Etapa: Registro

Nessa etapa a instalação do terminal foi concluída e será necessário efetuar o registro do terminais STANDALONE, lembrando sempre que o sistema trabalha com licenças exclusivas para esse tipo de instalação do Sistema.



Caso estiver com o número de série em mãos basta preencher o mesmo juntamente com as informações do seu estabelecimento na janela abaixo. Caso contrário entre em contato com a ARPA Sistemas para adquirir o número de série para utilizar terminal STANDALONE.

Registrar Sistema - Versão: 1.18.1.0

Número de Série

00000000000000

CNPJ:11.111.111/1111-80Ins. Estadual:123456789

Regime: NORMALIndustria

Razão Social:RAZAO SOCIAL DO CLIENTEFantasia:FANTASIA DO CLIENTE

Endereço:ENDEREÇOBairro:BAIRRO

Cidade:CONCORDIAUF:SCCEP:89703-078

Telefone:(49) 3444-4444Responsável:CONTATOEmail:arpa@arpainformatica.com.br

Confirmar



4º Etapa: Configuração do terminal STANDALONE.

A configuração do terminal STANDALONE irá ocorrer da mesma forma que ocorre na instalação normal do sistema PDV-FISCAL.

Nesse momento definimos se será feito a emissão de cupom fiscal, NFC-e ou SAT. Para auxiliá-lo a configurar o PDV Fiscal, acesse os manuais referentes ao Processo desejado.


5º Etapa: Abrir o standalone.exe

Nessa etapa do processo é necessário ir até o micro servidor e executar o standalone.exe que se encontra dentro do diretório de instalação do sistema. Segue exemplo:




Envie um atalho deste aplicativo para a área de trabalho.


Execute e informe o mesmo usuário e senha utilizados para abrir o Sistema CONTROL e PDV-FISCAL.




Observe que o STANDALONE será aberto na bandeja do Windows e não executado diretamente na área de trabalho:



Após abrir o STANDALONE a seguinte janela será apresentada ao usuário mostrando o terminal cadastrada na 1º etapa desse manual.



Essa janela irá permitir que o usuário faça os processos de importação e exportação, teste de conexão com o terminal, atualização de terminal ou até mesmo verificar os logs de erros que podem ocorrer nos processos de importação e exportação. O processo de importação pode ser feito de forma automática ou manual, de forma automática deve ser configurado de quanto em quanto tempo o sistema irá importar os dados, ou seja, pegar os dados do terminal STANDALONE para o servidor. Essa configuração será feita através do menu Utilitários > 3. Configurações > 1. Configurações.



Abra o guia configurações2 e informe o tempo de importação no campo Integrar dados da Matriz Standalone a cada X minutos. Conforme mostrar o exemplo abaixo:

Configurações do Sistema

Apagar
Impostos
Serviço e Produção
PALM
Dados do Contador
NF-e
NFC-e
NFS-e
Inventário

Dados da Empresa
Produtos
Configurações
Configurações2
Compras
Vendas
Vendas2
Vendas3
Contas a Receber

☐ Ativação e desativação das tabelas promocionais automático?
☐ Mostrar mensagem de reservas abertas no Contas a Receber/Vendas

Restaurantes
 Número Máximo de Mesas: ☒ Utiliza Mesa ☐ Utiliza Conta de Clientes

E-Mail para envio dos XMLs da NF-e, NFC-e e CC-e
☐ Utiliza configurações personalizadas?
 Servidor SMTP: Porta:
 Usuário: Senha:
☒ Servidor Requer Autenticação ☒ Utilizar conexão segura SSL/TLS Testar Conexão
 Segurança: ☒ Enviar PDF em anexo

Fundo SISTEMA CONTROL
 CONTROL: Importar fundo

Logo do sistema
Importar logo

PARA ASSUMIR A ALTERAÇÃO DE FUNDO É NECESSÁRIO REINICIAR O SISTEMA.

PDV
☒ Imprime via do cliente reduzida no comprovante TEF. (Caso exista)
 Mensagem:

Standalone e Dados da Matriz
 Integrar Dados da Matriz e Standalone a cada: minutos

OK Fechar

Pressione o botão OK para que a operação seja salva.

De forma manual o usuário deve pressionar o seguinte campo, e confirmar a mensagem que o sistema irá apresentar.

Terminais de Importação (Standalone)

On	Descrição	Última Exportação	Última Importação	Próxima Importação	C	I	L	E	A
●	TERMINAL PDV 1			28/02/2018 14:22					

Informações Complemen
IP: 192.168.50.3 Porta: 543

Confirmação

Deseja realmente importar os dados do terminal selecionado, este processo é irreversível?
 Deseja continuar?

Sim
Não

(Ctrl + E) Exportar dados para o terminal.
 (Ctrl + I) Importar dados do terminal.
 (Ctrl + A) Atualizar terminal.


(Ctrl + L) Visualizar log de importação do terminal.
 (Ctrl + C) Testar conexão com o terminal.

Recarregar todos os terminais
Atualizar todos os terminais
Exportar dados para todos os terminais
Importar dados de todos os terminais
Fechar


Arpa Sistemas ® © 2014 | www.arpasistemas.com.br

Essa operação irá importar os dados do terminal.

Já o processo de exportação irá funcionar somente de forma manual, nesse caso o usuário deverá exportar pressionando o seguinte campo:




A mensagem deve ser confirmada nesse caso os dados do servidor serão enviados ao terminal, para que o usuário consiga operar o mesmo.




Lembre-se que logo após concluir a etapa de configuração do terminal STANDALONE definindo se o mesmo irá emitir cupom fiscal, NFC-e ou SAT é obrigatório que o operador realize uma exportação, só assim ele poderá começar a operar o terminal. Caso contrário o terminal fica indisponível para realizar qualquer tipo de operação.

Caso o ocorrer algum processo de problema durante o processo de importação ou exportação será mostrado no seguinte campo.



Basta pressionar a pasta amarela e visualizar a mensagem para fazer o processo de correção.

Nessa janela o usuário pode atualizar o terminal, caso alguma alteração ocorra no menu Cadastro > B. Terminais de Importação. Ou até mesmo fazer teste de conexão nos terminais. Através das seguintes opções:




Além das opções demonstradas acima o STANDALONE também disponibiliza as seguintes opções para o operador do sistema.

Recarregar todos os terminais: Essa opção pode ser utilizada quando um novo terminal for adicionado e ainda não constar na lista, o sistema recarrega todos os terminais.

Atualizar todos os terminais: Essa opção pode ser utilizada quando alguma informação for alterada no cadastro de terminais, nessa opção o sistema recarrega todos eles deixando todos com as informações devidamente atualizada.

Exportar dados para todos os terminais: Faz exportação dos dados do servidor para todos os terminais de uma única vez.

Importar dados para todos os terminais: Importa os dados para o servidor de todos os terminais de uma única vez.



6º Etapa: Processo da venda.

Após todas as etapas seguidas o usuário deve fazer as vendas no sistema frente de caixa, com emissão de cupom fiscal, NFC-e ou SAT, ou seja, de acordo com a configuração do terminal STANDALONE.

Considerações Importantes

- 1: No terminal STANDALONE é permitido abrir somente o sistema frente de caixa, o sistema CONTROL não é permitido;
- 2: Não é possível quitar parcelas no terminal STANDALONE, ou fazer qualquer tipo de operação que envolva o número do pedido de venda;
- 3: A ARPA Sistemas não indica a utilização de rede sem fio na empresa para a utilização do processo de STANDALONE;
- 4: É de extrema importância que os terminais trabalhem com usuários diferenciados, evitando qualquer tipo de conflito de dados;
- 5: O pdv-offline baseia sua comunicação na rede interna, neste caso, ela deve ser estável para que possa garantir o bom funcionamento da comunicação terminal-servidor;
- 6: A integração entre as bases é feita por importação e exportação de dados, neste caso, para transferirmos dados de uma base para outra, a integridade dos dados deve estar de acordo, informações obrigatórias no cadastro de produtos e clientes são essenciais, como várias bases de dados origina-se de conversão, pode ocorrer que alguns dados obrigatórios não estejam no sistema. Portanto, pode ser que ao se fazer a primeira importação ocorra alguns problemas referentes aos cadastros, esses devem ser ajustados. Alertamos que é um processo moroso, mas necessário;
- 7: Para fazer a implantação do STANDALONE, sugerimos que seja programado um tempo considerável, pois além dos requisitos básicos estarem de acordo para o seu bom funcionamento, o ajuste dos dados pode levar um bom tempo para ser feito, por isso, para evitarmos frustrações, é importante estar ciente disso;
- 8: Todo o controle da serie e configuração é feito pelo número de HD da máquina (por isso configurar uma base apenas por máquina);
- 9. Quanto a série de emissão, vai iniciar a partir do número do terminal configurado, caso o número do meu terminal seja 10 a primeira nota inicia com 11. Caso a série precise ser alterada é necessário entrar em contato com o suporte técnico para receber auxílio.
- 10. Quando na mesma empresa for utilizar terminais STANDALONE para emissão de NFC-e, SAT e Cupom fiscal, indicamos que o terminal que irá utilizar impressora fiscal, ou seja, que vai emitir cupom fiscal seja configurado primeiramente. Pois o número do terminal irá depender da ECF.

Resumidamente o manual acima para o correto funcionamento devemos seguir as seguintes etapas de configuração:

- 1 - Cadastrar o terminal em Cadastros > C. Terminais de importação;
- 2 - Instalação do terminal STANDALONE;
- 3 - Registro do terminal STANDALONE;
- 4 - Abrir a base do STANDALONE e fazer a configuração do terminal.

(este procedimento vale para NFC-e, SAT e ECF. Nas NFC-e e SAT na configuração do terminal o campo nº terminal ficará 1, depois de receber a carga do servidor é que o número do terminal ficará definido);

5 - Operando o STANDALONE, nessa etapa é necessário enviar a carga para o terminal;
Assim que o terminal receber a carga do servidor, o terminal ficará registrado no controle de manutenção de terminais (Ajuda > 9), o numero de terminal indicado ali é o que ficará na base do terminal STANDALONE (F11 > configura terminal);

Esse número do terminal corresponderá à serie da nota quando for um terminal que irá emitir NFC-e ou SAT;

6 - Pronto para utilizar.

Última atualização: quarta, 28 fev 2018, 14:17

◀ Manual de como emitir NF-e referenciando cupom fiscal

Seguir para...

Manual do PDV - Off-line ▶