

Manuais do PDV-Fiscal


[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do PDV-Fiscal](#) / [Manuais de utilização](#) / [Manual de configuração de acesso padrão do PDV](#)

Manual de configuração de acesso padrão do PDV

O PDV-Fiscal é um módulo de frente de caixa, totalmente integrado ao Sistema Control, suas funcionalidades oferecem um gerenciamento rápido, com baixa de estoque em tempo real, e a possibilidade de emissão de diversos tipos de documentos como por exemplo: carnê, confissão de dívida, comprovantes de entrega, nota fiscal eletrônica integrada ao documento ao consumidor, cupom fiscal (ECF), NFC-e, MF-e, SAT entre outros.

1. Acesso

Para acessar o PDV-Fiscal, será necessário que o operador acesse o ícone que possui o nome de PDV-Fiscal (Frente de Caixa), conforme mostra a imagem abaixo:



Após acessar o aplicativo do PDV-Fiscal, será necessário que o operador informe o usuário e senha de acesso. O usuário e senha de acesso é o mesmo utilizado para acessar o Sistema Retaguarda.

CUPOM FISCAL

Empresa:

Usuário:

1

ADMINISTRADOR

Senha:

Ok

Fechar

Fechar Programa

2. Configuração inicial

No primeiro acesso ao PDV, o operador deverá realizar a configuração do sistema. Nos demais acessos a configuração será mantida.

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCE

Nº Terminal:

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:0

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código Descrição

Ind Descrição Tecla

Cod. Espécie Ind Forma PGTO Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

Abaixo veremos os dados necessários para realizar a configuração:

- **Equipamento:** qual o tipo de equipamento será utilizado, dentre as opções existem todas as impressoras fiscais homologadas, NFC-e e SAT. Caso o operador desejar fazer a utilização do MF-e, nesse momento será necessário informar que o equipamento é o SAT.
- **Porta de comunicação:** porta de comunicação utilizado para realizar a configuração de impressoras fiscais.
- **Velocidade Porta COM:** velocidade da porta COM.
- **Arredonda/Trunca:** A - Arredondar, ou T - Truncar.
- **Servidor SAT/MFe:** caso se tratar de configuração de MF-e ou SAT, essa informação deverá estar preenchida, conforme sugere o [Manual de configuração do equipamento SAT/MFE](#).

Preenchido os dados mencionados, será necessário pressionar o botão **Testar comunicação**. As demais informações serão preenchidas automaticamente.

Configurado o equipamento, será necessário associar as espécies de pagamento a ele. Ou seja informar a espécie de pagamento do equipamento configurado. Vale lembrar que as espécies deverão ser configuradas de acordo com o que é aceito pelo equipamento. Abaixo veremos o passo a passo de como realizar a associação de espécies. O primeiro passo, será clicar na opção **Listar espécies de pagamento**. Em seguida serão apresentadas todas as espécies do sistema e as espécies do equipamento. Abaixo das espécies do sistema e do equipamento, são apresentadas as espécies que serão efetivamente utilizadas. Caso for necessário é possível adicionar mais espécies diretamente no sistema Retaguarda. Caso haja dúvidas, pode-se consultar o [Manual do cadastro de espécies de pagamento](#).

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCE

Nº Terminal:9

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:746A1BB5

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:0

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:3

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:3

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código	Descrição
4	BOLETO
9	CARTAO
2	CHEQUE
3	CREDITO DE CLIENTE
8	CREDITO DE FORNECEDOR

Ind	Descrição	Tecla
4	BOLETO	F1
9	CARTAO	F2
2	CHEQUE	F3
3	CREDITO DE CLIENTE	F4
8	CREDITO DE FORNECEDOR	F5
1	DINHEIRO	F6
5	DUPICATA	F7

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGTO	Tecla
4	BOLETO	4	BOLETO	F1
9	CARTAO	9	CARTAO	F2
2	CHEQUE	2	CHEQUE	F3
3	CREDITO DE CLIENTE	3	CREDITO DE CLIENTE	F4

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

Obs.: listada as espécies, será possível desassociar as espécies que a empresa não deseja utilizar. Para isso será necessário selecionar a espécie e em seguida pressionar o botão **Desassociar**. No exemplo abaixo é selecionado a espécie prazo. Após realizada a desassociação, a espécie não será mais apresentada em tela.

Definidas as espécies de pagamento a serem utilizadas, será necessário definir qual será a tecla de atalho utilizada para finalizar a venda com cada espécie. Para fazer isso, basta pressionar ao lado da espécie selecionado a coluna **Tecla**:

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCE

Nº Terminal:9

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:746A1BB5

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:0

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:3

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:3

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código	Descrição	Ind	Descrição	Tecla
4	BOLETO	4	BOLETO	F1
9	CARTAO	9	CARTAO	F1
2	CHEQUE	2	CHEQUE	F11
3	CREDITO DE CLIENTE	3	CREDITO DE CLIENTE	F12
8	CREDITO DE FORNECEDOR	8	CREDITO DE FORNECEDOR	A
				B
				C
				D
				E

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGTO	
4	BOLETO	4	BOLETO	F1
9	CARTAO	9	CARTAO	F2
2	CHEQUE	2	CHEQUE	F3
3	CREDITO DE CLIENTE	3	CREDITO DE CLIENTE	F4

AssociarDesassociarRecarregarListar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OKFechar

- **Tipo de PAF-ECF:** é possível definir se a empresa deseja configuração específica 0 - Normal, 1 - Restaurante ou 2 - Oficina de conserto. Finalizando as configurações, basta o operador pressionar o botão **OK**.

0 - NORMAL

0 - NORMAL

1 - RESTAURANTE

2 - OFICINA DE CONserto

3. Tela inicial do PDV-Fiscal

Após aguardar o carregamento das informações, será aberto a tela inicial do PDV-Fiscal. Nela é possível identificar todas as informações do PDV, na imagem abaixo há uma pequena explicação de cada uma das partes demonstradas:

PDV-FISCAL

ARPA SISTEMAS

Situação do caixa do operador

Quantidade

Quantidade do produto a ser vendida

Produto

Cód. barras, código ou descrição do item

Preço de venda

Preço unitário do produto

Total

Preço do produto x quantidade

F1 - Ajuda
F11 - Menu Fiscal
Ctrl+F11 - Menu de opções

Subtotal: Valor total da venda

- **Situação do caixa do operador:** para iniciar a emissão de vendas através do sistema PDV Fiscal é necessário observar a situação em que o sistema se encontra através dos textos explicativos na barra superior. O mesmo pode estar indicando que está com redução Z pendente, pode estar solicitando a abertura do caixa entre outras situações. Só será possível utilizar o PDV, se na mensagem informativa, estiver aparecendo que o PDV está livre, conforme imagem abaixo:

PDV-FISCAL

ARPA SISTEMAS

PDV LIVRE

Quantidade: 1,000

Produto:

Preço de venda: 0,000

Total: 0,00

F1 - Ajuda
F11 - Menu Fiscal
Ctrl+F11 - Menu de opções

Subtotal: 0,00

- **Ajuda:** através do menu Ajuda é possível visualizar todos os comandos de acesso existentes no PDV.

F1 - Ajuda

F2 - Exclui a venda atual	F11 - Menu fiscal
F3 - Dados do consumidor	F12 - Pré venda
F4 - Consulta de produtos	Ctrl + D - Desconto/acréscimo no item/total
F5 - Vende item	Ctrl + F2 - Troca rápida de usuário
F6 - Finaliza venda à vista	Ctrl + F3 - Consulta Caixa
F7 - Finaliza venda à prazo	Ctrl + F5 - Conversor do valor de venda
F8 - Abre/fecha caixa	Ctrl + F6 - Contas à receber
F9 - Importa venda	Ctrl + F8 - Abertura de gaveta
	Ctrl + F9 - Habilitar contingência (UF: Ceará)
	Ctrl + F11 - Menu de opções
	Ctrl + F12 - DAV - Orçamentos
	*(asterisco) - Lê peso/multiplica quantidade
	-(menos) - Cancela item
	Ctrl + L - Limpar frente de caixa
	Ctrl + B - Informar peso manual para balança

Fechamento rápido


Barra de espaço - Modo de fechamento rápido

ESC - Volta para o modo de venda

ENTER - Cadastro de espécies

(ESC) Fechar

- **Menu Fiscal:** através do menu fiscal, é possível gerar arquivos fiscais e relatórios.



- **LX:** abreviação de Leitura X, trata-se de um documento emitido pela impressora, que mostrará informações como: sangrias, suprimentos, impostos, cancelamentos e inclusive totalizadores gerais. O usuário conseguirá emitir esse documento, a qualquer momento do dia.
- **LMF:** Leitura de Memória Fiscal, trata-se de um relatório parecido com a leitura X, porém agrega um período maior de informações. Normalmente a contabilidade solicita que seja as informações de um mês inteiro, e que esse arquivo seja gerado no primeiro dia do mês subsequente.
- **Arq. MF:** relação de vendas discriminadas com valores, e datas e gravação dos reinícios de operações.
- **Arq. MFD:** arquivo da memória de fita detalhes, possibilita a empresa gerar o arquivo da fita detalhes, através de consulta pelo código ou pela data.
- **Arq. AC 17/04:** trata-se de um documento exigido pelo estado, que traz totalizadores gerais, espécies de pagamentos utilizadas, vendas, detalhamento de documentos, entre outras relações de informações, que podem ser verificadas diretamente na legislação do ATO COTEP.
- **Identificação do PAF-ECF:** trata-se de um arquivo que será gerado com as informações da empresa, do desenvolvedor, e da impressora. Normalmente é solicitado em casos específicos de homologação.
- **Tab. Índice Técnico de Produção:** utilizado por empresas que trabalham com ordem de produção. Estoque baseado em produção.
- **Parâmetros de Configuração:** contém a configuração programada no PAF-ECF em execução, do Perfil de Requisitos, adotado pela unidade federada.
- **Registros do PAF-ECF:** relação total ou parcial de estoque, referente a uma data específica.
- **Espelho MFD:** documento responsável por descrever os acontecimentos da impressora fiscal, em um determinado período específico, nele são representado todas as informações impressas por ela.
- **Envio ao FISCO - Redução Z:** arquivo com Informações da Redução Z do PAF-ECF. Encaminhamento deverá ser feito diário. Porém é necessário confirmar com seu contador, para verificar se sua empresa tem obrigação de mandar ou não.
- **Envio ao FISCO - Estoque:** arquivo com Informações do Estoque Mensal do Estabelecimento que vai diretamente para o FISCO. Será enviado pelo menos uma vez, e na relação, não vai aparecer produtos negativos. Porém é necessário confirmar com seu contador, para verificar se sua empresa tem obrigação de mandar ou não.
- **Vendas Identificadas pelo CPF/CNPJ:** relação de vendas por competência (mês e anos), com informações emitidas por um CPF/CNPJ específico.
- **Transf. Contas de clientes:** transferência de conta de clientes, somente para empresas que utilizam o módulo Restaurante.
- **Conta de Clientes Aberta:** contas em aberto de clientes, somente para empresas que utilizam o módulo Restaurante.

- **Menu de opções:** dentro deste menu existem as seguintes funções:

Menu de opções		
Operações	Configurações	SAT
1 - Redução Z	K - Configurações	Bloquear
2 - Cancelar Documento Aberto	L - Configurar Terminal	Desbloquear
3 - Cancelar Último Documento	M - ECF Entrar em Horário de Verão	Consultar Status Operacional
4 - Cancelar Cupom Não Fiscal	N - ECF Sair do Horário de Verão	Consultar SAT
5 - Fechar Relatório Gerencial	O - Ativar/Desativar TEF	Trocar Código Ativação
6 - Contas a Receber	P - Balança	Extrair Logs
7 - Quitar com Cod. de Barras	Q - Configurar certificado A3	Cancelar SAT
8 - Abre Gaveta	R - Conf. Mod. Fechamento de caixa	TEF
9 - Abertura de Caixa	S - Impressão de documentos	Consultar Transações TEF
Q - Fechamento de Caixa	T - Conf. Mod. Carnê	Pré Autorização (TEF)
J - Consultas no Caixa		Módulo ADM (TEF)
A - Emitir Nota Fiscal	NFC-e	Smart POS
B - Venda Manual - PED	U - Gerenciar NFC-e em contingência	Consultar transações Smart POS
C - NF-e	V - NFC-e	Smart POS padrão
D - Pré-Venda	W - Cancelar NFC-e	PDX
E - CAT-52	X - Atualizar schemas NFe/NFce/MDFe	Consultar transações PIX
F - Cotepe 35/05	Y - Validar XMLs rejeitados	Restaurante/OS
G - Gerar Ordem de Produção	Z - Reimprimir NFC-e	Restaurantes
H - DAV - Orçamentos	Envio NFC-e por e-mail	Ordem de Serviço
J - Vendas do período	Relatórios/Doc. Gerenciais	MF-e
Atualizar Endereços de Web Services	Imprimir Carne	Consultar transações POS
	Imprimir Comprovante Entrega	Sangria/Suprimento
	Imprimir Confissão de Dívida	Sangria
	Reimprimir comprovante de recebimento	Suprimento
		Reimprimir sangria
		Reimprimir suprimento
	(ESC) Fechar	

- Redução Z:** relação com totais de valores diários, gerados a cada novo ciclo da impressora. Caso for gerada mais de uma redução antes do ciclo, ocorrerá o bloqueio da ECF.
- Cancelar Documento em Aberto:** possui a mesma tratativa do comando F2. Faz o cancelamento da venda que está aberta em tela.
- Cancelar último documento:** serve para cancelar o último documento emitido pela impressora fiscal. Se tratando de cupom de venda, ao ser emitido, a venda ficará como cancelada e o item vai voltar para o estoque.
- Cancelar cupom não fiscal:** utilizado para fazer o cancelamento de algum documento não fiscal emitido pela impressora. Por exemplo a sangria, ou até mesmo o suprimento. Mostrará o número do comprovante cancelado.
- Fechar relatório Gerencial:** usado quando em algum momento é travado algum relatório gerencial dentro da impressora. Clicando nessa opção, é como se forçasse a emissão de um outro documento, para destravar o pendente.
- Contas a Receber:** serve para ter acesso ao contas a receber direto pelo PDV-Fiscal, sem haver a necessidade de acessar o módulo pelo Retaguarda.
- Quitar com Cod. de Barras:** existe alguns modelos específicos de cupons que se configurados, geram um código de barras, e através dessa função é possível realizar a quitação diretamente pela leitura do código.
- Abre gaveta:** função realiza a abertura da gaveta.
- Abertura de caixa:** nesse módulo, é possível realizar a abertura de caixa, funciona como no retaguarda, também pode ser aberto pelo comando F8.
- Fechamento de caixa:** nesse módulo, é possível realizar a o fechamento de caixa, funciona como no retaguarda, também pode ser finalizado pelo comando F8.
- Sangria:** valor que você deseja fazer uma retida do caixa.
- Suprimento:** valor que você deseja dar de entrada no caixa.
- Emitir nota fiscal:** por esse módulo você tem acesso a vendas, e consegue efetuar a nota fiscal de um desses pedidos.
- Venda Manual - PED:** módulo desenvolvido para empresas que necessitam preencher informações específicas para fazer a emissão do documento. Por esse módulo é possível referenciar por exemplo, a nota no próprio cupom.
- NF-e:** por esse módulo é possível buscar por vendas já feitas, e finalizar com a impressão de NF-e.
- CAT 52:** documento emitido por alguns estados, para verificar as vendas emitidas por CPF/CNPJ.
- Gerar ordem de produção:** possibilita emitir um documento fiscal, ou concretizar uma produção e gerar o documento dela.
- DAV:** trata-se de um orçamento, sem valor fiscal, emitido pela impressora fiscal.
- Vendas do período:** habilita para gerar o Sintegra/SPED, diretamente pelo módulo do PDV.
- Configurações:** permite ao usuário o acesso as configurações do sistema.

- **Configurar Terminal:** permite ao usuário configurar o frente de caixa, modificando equipamento para impressão e espécies de pagamento.
- **ECF Entrar em horário de verão:** comando para colocar a ECF em horário de versão (só funciona com algumas marcas, e é necessário que a ECF já possua o horário correto).
- **ECF Sair do horário de verão:** comando para tirar ECF em horário de versão (só funciona com algumas marcas, e é necessário que a ECF já possua o horário correto).
- **Ativa/Desativar TEF:** permite ao usuário realizar o bloqueio ou ativação do TEF. Em caso de dúvidas, verifique o [Manual das configurações do TEF no PDV](#).
- **Balança:** permite a configuração direta da balança. Em caso de dúvidas verifique o manual de [Configuração de balança de Check Out e Pesadeira](#).
- **Configurar certificado A3:** através dessa opção, é possível, localizar e inserir o certificado A3 padrão no sistema.
- **Conf. Mod. Fechamento de caixa:** baseado na impressora que o cliente utiliza, é possível fazer a impressão do documento em diferentes modelos.
- **Imprime Carnê:** essa opção permite ao usuário a impressão de carnê por dentro do módulo de PDV.
- **Imprimir Comprovante Entrega:** permite ao usuário, selecionar a ordem que deseja imprimir um comprovante de entrega.
- **Imprimir Confissão de Dívida:** permite ao operador imprimir o comprovante de venda da venda que selecionar.
- **Reimprimir comprovante de recebimento:** caso houver a impressão do comprovante de recebimento, é possível fazer a reimpressão.
- **Consultar transações Smart POS:** Através dessa opção, o usuário poderá consultar as transações aprovadas, estornadas e canceladas.
- **Smart POS padrão:** Através deste botão, o usuário irá definir o equipamento padrão que será enviada a transação de pagamento para o terminal PDV.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.17.0

Última atualização: segunda, 21 jul 2025, 17:32

Seguir para...

Manual de utilização do crachá para liberação de descontos e cancelamentos ►