

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do PDV-Fiscal](#) / [Manuais de utilização](#)
/ [Manual de utilização do crachá para liberação de descontos e cancelamentos](#)

Usado com frequência em estabelecimentos como supermercados, o crachá para liberação de permissões reduz o tempo entre a requisição de permissões e a resposta do responsável, o que impacta em maior agilidade no fechamento das vendas, uma vez que o PDV Fiscal trata de processo de vendas e fechamento rápido. Com base nisso, este manual tem como objetivo, detalhar as configurações para o funcionamento deste recurso no Sistema Control Desktop e Frente de Caixa.

Primeiramente, no Sistema Retaguarda, será necessário definir uma configuração padrão, que definirá se o PDV Fiscal irá utilizar o método de cancelamento com senha em crachá ou o método tradicional (usuário e senha). Após, o usuário poderá gerar o código de barras por dentro do Sistema.

1.1 Configuração geral: na aba **Utilitários > Configurações > Configurações do Sistema**, aba de PDV Fiscal, é necessário habilitar a opção *"Utiliza liberação de permissão por crachá (PDV Fiscal)?"*, conforme demonstra imagem abaixo.

Configurações do Sistema

Configurações gerais

Direcionar foco no PDV:

Obrigatório informar CPF/CNPJ nas vendas no PDV acima de:

☒ Utiliza liberação de permissão por crachá (PDV - Fiscal)?

☐ Impressão de vale produto no PDV Fiscal?

☐ Exibir produtos zerados/ negativos no PDV - Fiscal?

☐ Utiliza desconto de peso no PDV?

☐ Utiliza cadastro rápido de cliente no PDV?

☐ Destaca dados do cliente no cabeçalho do cupom fiscal

☐ Imprime comprovante de entrega no PDV? Resposta padrão:

☐ Imprimir cabeçalho do comprovante de recebimento?

☐ Reimprime produtos na confissão de dívida no PDV? Resposta padrão confissão de dívida:

Caixa e Recebimentos

Limite de valor em caixa no PDV:

Direcionar o foco no fechamento da venda a vista no PDV para:

Nº de vias do recibo no PDV:

☐ Solicita senha no fechamento de vendas à prazo no PDV

☐ Solicitar impressão para abertura/ fechamento de caixa?

Histórico de suprimentos (Entrada):

Histórico de sangrias (Saída):

Notificar limite de caixa ao atingir %:

☐ Imprimir carnê no PDV? Número de cópias carnê:

Modelo do carnê PDV:

Resposta padrão:

Nº de vias para sangria/suprimento:

Outros

☐ Ativar envio do bloco X ao fisco Nº do credenciamento:

Forma de enviar o estoque:

☐ Imprime via do cliente reduzida no comprovante TEF. (Caso exista)

Mensagem:

☐ Utiliza mesa Número máximo de mesas:

☐ Utiliza conta de clientes

Tipo de mercadoria permitidas para lançamentos no PDV Fiscal

☐ 00 - Mercadoria para Revenda	☐ 04 - Produto Acabado	☐ 08 - Ativo Imobilizado
☐ 01 - Matéria-Prima	☐ 05 - Subproduto	☐ 09 - Serviços
☐ 02 - Embalagem	☐ 06 - Produto Intermediário	☐ 10 - Outros Serviços
☐ 03 - Produto em Processo	☐ 07 - Material de Uso e Consumo	☐ 99 - Outros

Atualmente, por padrão, caso o usuário não possua essa configuração marcada ou não possuir nível de acesso para determinada função, o Sistema solicita o usuário e senha para liberação, por exemplo, ao aplicar desconto em uma venda.

PDV-FISCAL



EM VENDA

AO CONSUMIDOR

SEQ	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	UNITÁRIO
1	PRODUTO TESTE	1,000	UN	100,000

Quantidade

1,000

Produto

Preço de venda

0,00

Total

0,00

CUPOM FISCAL



Empresa:

Usuário:

Senha:

1 ITEM LANÇADO
CÓDIGO: 1812
ACRÉSCIMO: 0,00
DESCONTO: 0,00

Subtotal:

F1 - Ajuda

F11 - Menu Fiscal

Ctrl+F11 - Menu de opções

A configuração "*Utiliza liberação de permissão por crachá (PDV Fiscal)?*" irá alterar o método de solicitação de senha (**se marcada**). Anteriormente era desta forma:

CUPOM FISCAL



Empresa:

Usuário: **TESTE**

Senha:

E se marcada, será desta forma:

Liberação



Senha de liberação:

1.2 Cadastro do vendedor: uma vez marcada a configuração geral demonstrada no item 1.1, será habilitado no cadastro do vendedor, dentro do botão "*Configurações*", a opção denominada "*Gerar código de barras para crachá (PDV Fiscal)?*".

Configuração do vendedor

Cargo:  ...
 Nível:  ...
 Escala:  ...
 Caixa:  PADRÃO
 Limite de valor em caixa no PDV:

☒ Gerar código de barras para crachá (PDV Fiscal) ?
☒ Vendedor ativo
☐ Utiliza palm / Smart Vendas
☐ Usa saldo de remessa no Palm (Exclusivo para o Palm)

Tipo de comissão:

Comissão à prazo:
 Comissão à vista:


A configuração por padrão ficará inativada/desmarcada, sendo habilitada para seleção apenas se a configuração geral (item 1.1) estiver marcada.

É necessário que essa marcação seja efetuada caso o operador deseje realizar a geração do código de barras do crachá por dentro do Sistema Retaguarda.


1.3 Geração do código de barras: para gerar e realizar a impressão do código de barras, o operador deverá acessar o menu **Relatórios > Etiquetas > Etiquetas para crachá (PDV Fiscal)**.



É importante ressaltar que, o menu de etiquetas ficará apenas disponível caso o usuário possua nível de acesso HABILITADO para acessar o menu.



Caso o usuário opte por gerar as etiquetas pelo Sistema, será exibida uma tela com as seguintes opções:



1.3.1 Vendedor (específico ou todos): será apresentada a lista de geração APENAS dos vendedores cuja a opção de geração de código de barras (item 1.2) estiver marcada no cadastro.


1.3.2 Cargo (específico ou todos): caso o cliente possua cargos cadastrados, todos serão exibidos.

Tanto o campo vendedor quanto o campo cargo são apenas filtros e não conversam entre si. Por isso, quando for gerada a etiqueta de determinado cargo, por exemplo: *"Atendente"*, irá gerar os códigos de todos os vendedores que possuírem o cargo *"Atendente"* associado ao seu cadastro.

1.3.3 Imprimir nome do vendedor?: essa opção definirá se o nome do vendedor será ou não impresso acima do código de barras.

Nessa tela, os campos são autocomplete, logo, basta digitar uma letra, que serão listados os usuários (marcados no cadastro) para gerar códigos para crachá e/ou cargos existentes.

1.3.4 Medidas da etiqueta: as medidas da etiqueta respeitarão um crachá padrão convencional. É importante lembrar que as medidas da imagem abaixo são ilustrativas, usadas para o desenvolvimento deste módulo.




Ao ser impressa, será mostrada em tela da seguinte maneira:



A etiqueta levará em consideração o horário em que a configuração foi habilitada no cadastro do vendedor, e terá o seguinte formato: DIA+MÊS+ANO+HORA+MINUTO+SEGUNDO+MILISEGUNDO, sendo todos os campos preenchidos com 2 (dois) dígitos, com exceção do milissegundo, que será 3 (três).

Quando o operador fizer a leitura do código de barras, será apresentado da seguinte forma, **por exemplo**.




- 1.3.4.1 O código de barra será gerado com a informação do vendedor a fim de identificar o responsável pela liberação do processo, e, para evitar erros de distribuição dentro da empresa.
- 1.3.4.2 Geralmente, após um código de barras ser bipado, o aparelho insere por padrão o comando de "Enter", que direciona o processo para a validação do "OK". Caso isso não ocorra, deve ser verificada a configuração do próprio leitor.
- 1.3.4.3 Caso o usuário opte pela impressão de uma etiqueta com configurações específicas, poderá ser solicitada a personalização, uma vez que o padrão de geração do código de barras (personalizado) siga e respeite a lógica de gravação (verificar disponibilidade e orçamento para tal).

2. PDV Fiscal (Frente de Caixa)

2.1 Solicitação de senha: caso o usuário opte por utilizar a configuração geral (item 1.1), todas as janelas de solicitação de senha para a liberação do PDV Fiscal (cancelamento de itens/vendas, descontos itens/vendas/faturamento, alteração de preços, limite de crédito, dias de atraso, valores de sangria/suprimento, etc.) serão apresentadas conforme tela abaixo.



Nessa tela de Liberação, será permitida a leitura do código de barras. Aqui, o operador também pode digitar manualmente o código de liberação (código exemplificado no item 1.3.4). Caso o usuário pressione sobre o botão "Digitar senha", ou a configuração geral estiver desmarcada (padrão atual) o Sistema abrirá a tela de login solicitando usuário e senha.



O botão de "Digitar senha" também poderá ser acionado, caso seja necessário que um usuário que possua nível de acesso e não possua crachá libere um procedimento no PDV Fiscal. Para isso, basta pressionar no botão citado, para que a tela de login seja aberta e o operador prossiga com a liberação informando seu usuário e senha.

3. Informações relevantes

- 3.1 Caso o operador desabilitar a configuração geral de uso do crachá nas configurações do Sistema (item 1.1), o Sistema desabilitará automaticamente a configuração disponível no cadastro do vendedor de "Gerar código de barras para crachá (PDV Fiscal)?".
- 3.2 Essa opção de crachá e módulo de etiquetas ficará disponível apenas para planos intermediário e completo, não sendo contemplado para o plano básico. Entretanto, como no plano intermediário não é habilitado o uso de cargo, essa opção ficará desabilitada no cadastro do vendedor e ao gerar as etiquetas para o crachá.

Etiquetas crachá

Vendedor:

Cargo:

☐ Imprimir nome do vendedor?

OK

(ESC) Fechar

3.3 Se a configuração geral estiver marcada (item 1.1) a tela de liberação somente aparecerá no PDV Fiscal. **As telas do Sistema Control não sofrerão qualquer tipo de alteração.** E quando a configuração geral estiver desmarcada, a tela será a padrão de login (usuário e senha).

Manual atualizado á partir da versão 1.24.15.0

Última atualização: segunda, 21 jul 2025, 17:45

◀ Manual de configuração de acesso padrão do PDV

Seguir para...

Manual do processo de venda no PDV ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.