

Treinamento geral

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Treinamento geral](#)
/ [Configuração de Documentos Eletrônicos \(MEI/NF-e/NFC-e/SAT/MF-e Impressora fiscal \(ECF\)\)](#)
/ [Manual de configuração do SAT compartilhado](#)

Manual de configuração do SAT compartilhado

Neste manual será explicado como configurar o SAT compartilhado, levando em consideração a PORTARIA CAT-37/2013 que diz que fica facultada a utilização compartilhada de um ou mais equipamentos SAT com os caixas destinados a registrar operações relativas à circulação de mercadoria.

1. Instalação do SAT

O primeiro passo é verificar se o SAT foi instalado e também se o teste fim a fim está sendo realizado com êxito (lembramos que essa operação não é realizada pelo Suporte Técnico da Arpa e sim, pelos técnicos responsáveis pelo Suporte do Equipamento SAT). Em seguida, o usuário deverá certificar-se de que o sistema está com versão igual ou superior a 1.20.0.0. Feito isso, o operador deverá selecionar um computador, para ser servidor do SAT, não necessariamente precisa ser o servidor do Sistema, pode ser um terminal, pois não precisa ter o Postgres rodando na máquina servidora do equipamento SAT. A única exigência é que no computador escolhido, ocorra a instalação completa do sistema e seus serviços, processo que só ocorre quando o cliente utilizar do "instalador" do sistema.

Através do update não será possível, pois o mesmo não faz a instalação dos serviços. Logo, qualquer cliente que utilizar versão 2018 ou inferior, deverá fazer toda a reinstalação do sistema na máquina escolhida como servidor do SAT, e não utilizar somente o update para a atualização.

2. Configurações do SAT no Windows

Após realizada a instalação do sistema, será necessário o usuário acessar os serviços do WINDOWS (Menu Iniciar > Serviços), e verificar se o Serviço de SAT compartilhado está iniciado e em funcionamento.

Serviços (local)

Serviço de SAT compartilhado

Parar o serviço

Reiniciar o serviço

Descrição:

Serviço de SAT compartilhado

Nome	Descrição	Status	Tipo de Inicialização	Fazer L
Serviço de estado do ASP.NET	Dá suport...		Desativado	Serviço
Serviço de Interface de Repositório de Rede	Esse serviç...	Iniciado	Automático	Serviço
Serviço de Mecanismo de Backup em Nível de Bloco	O serviço ...		Manual	Sistem
Serviço de Notificação da SPP	Fornece at...	Iniciado	Manual	Serviço
Serviço de Notificação de Eventos do Sistema	Monitora ...	Iniciado	Automático	Sistem
Serviço de Perfil de Usuário	Este serviç...	Iniciado	Automático	Sistem
Serviço de Pré venda móvel	Serviço da...		Desativado	.\postq
Serviço de Publicação de Nome de Computador do PNRP	Este serviç...		Manual	Serviço
Serviço de Relatórios de Erro do Windows	Permite q...		Manual	Sistem
Serviço de SAT compartilhado	Serviço de...	Iniciado	Automático	Sistem

Estendido

Padrão

3. Inclusão do SAT no Sistema Control

Após as verificações acima serem concluídas, será necessário que o usuário acesse o menu **Cadastros > Equipamento SAT/MFE**, conforme imagem abaixo:



Será aberta a tela de inclusão de cadastro SAT/MFE, conforme o que demonstra na imagem abaixo. Basta o operador pressionar o botão "Incluir":

Cadastro de SAT/MF-e

Código	Número HD	Número de série	Modelo	Código de ativação	Layout	Ativo	Assinatura

Incluir

Alterar

Ativar/desativar

Excluir

Fechar

Após aberta a janela, será necessário que o usuário informe os dados do SAT:

Inclusão de SAT/MF-e

Código:

Número de série:

Marca:

satNenhum

Porta COM:

COM1

Código de ativação:

Assinatura:

Chave de acesso do validador:

Código do estab. na adm TEF:

Comunicação:

PADRÃO

Local da DLL mfe.dll:

Layout:

0.06

Testar comunicação

OK

(ESC) Fechar

- **Código:** O código será inserido automaticamente pelo Sistema após inclusão do equipamento.
- **Número de Série:** O número de série passará a ter o numero de HD na configuração do terminal, automaticamente.
- **Marca:** O usuário deverá escolher a marca do SAT que utiliza; Bematech, Dimep, Elgin, Gertec, Nitere, Sweda, Tanca e Urano.
- **Código de Ativação SAT:** Deve ser informado o código de Ativação que foi definido no programa do SAT, ou caso ainda estar utilizando o código padrão que veio no equipamento este pode ser encontrado no guia que se encontra na caixa, no aparelho ou nos papéis que contém o CD do equipamento.
- **Assinatura:** Essa assinatura deve ser passada pela equipe de suporte técnico da ARPA ao realizar a liberação do contribuinte junto Secretaria da Fazenda de SP. Para isso, basta que o Representante entre em contato solicitando a assinatura juntamente com o CNPJ do usuário.

Após definir todas as configurações acima é necessário pressionar o botão Testar Comunicação e depois OK para salvar as configurações.

4. Configurações do SAT no PDV

Após o usuário ter testado a comunicação no Sistema Control com êxito, será necessário abrir o PDV Fiscal para configuração do Caixa. Ao abri-lo, aparecerá automaticamente a tela para configuração. Nessa tela, no campo "Equipamento" deverá ser escolhida a opção *ecfSAT*. Em seguida o usuário deverá clicar na lupa, que possui a opção "Servidor SAT/MF-e" e localizar o SAT que fora configurado no Retaguarda. Após isso, basta pressionar o botão "Testar Comunicação".

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfSAT

Nº Terminal:

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:1

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código Descrição

Ind Descrição Tecla

Cod. Espécie Ind Forma PGTO Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

Essa ação deverá ocorrer em cada um dos terminais que utilizarem desse SAT. Ao atualizar a versão, mesmo que com o update, será cadastrado automaticamente o SAT/MFE existente no cadastro de equipamentos SAT/MFE. Será permitido utilizar quantos SAT necessários, pois não existe um bloqueio por parte do SEFAZ. Recomendamos que o usuário não utilize, porém se houver necessidade recomendamos no máximo cinco terminais no equipamento.

Após o PDV demonstrar que o teste foi realizado, aparecerá as demais informações referente ao terminal e número de série. Agora, é necessário também pressionar o botão "Listar espécies de pagamento" para realizar a associação das mesmas:

Espécies de pagamento

Código Descrição

4BOLETO

12CARNE

9CARTÃO DE CRÉDITO

14CARTÃO GOC

2CHEQUE

Ind Descrição Tecla

4BOLETOF1

12CARNEF2

9CARTÃO DE CRÉDITOF3

14CARTÃO GOCF4

2CHEQUEF5

3CREDITO DE CLIENTEF6

0CREDITO DE FORNECEDORF7

Cod. Espécie Ind Forma PGTO Tecla

4BOLETO4BOLETOF1

12CARNE12CARNEF2

9CARTÃO DE CRÉDITO9CARTÃO DE CRÉDITOF3

14CARTÃO GOC14CARTÃO GOCF4

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Manual atualizado á partir da versão 1.23.2.0

Última atualização: segunda, 7 ago 2023, 14:38

◀ Manual de configurações técnicas de NFC-e

Seguir para...

Manual de configuração do sistema MEI ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.