

Treinamento geral

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Treinamento geral](#)

/ [Configuração de Documentos Eletrônicos \(MEI/NF-e/NFC-e/SAT/MF-e Impressora fiscal \(ECF\)\)](#) / [Manual de configurações técnicas de NFC-e](#)

Manual de configurações técnicas de NFC-e

Nesse manual será exemplificado o que significa cada particularidade de configuração, disponível dentro da Configuração de NFC-e.

1. Acesso

Para ter acesso ao método de configuração, é necessário acessar o menu **Utilitários > Configurações > Configurações do sistema**:



E acessar a guia "NFC-e":

Configurações do Sistema

Dados da EmpresaProdutosConfiguraçõesConfigurações2ComprasVendasVendas2Vendas3Contas a Receber

A pagarImpostosServiço e ProduçãoPALMContabilidadeNF-eNFC-eNFS-eCT-eInventário

☒ Utiliza Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica

Configuração NFC-e

Ambiente:

Número de série certificado:

Certificado:

Senha:

Layout:

Layout Qr-Code:

Série:

Nº 1ª NFC-e Pré Venda Móvel:

Id Token:

Token:

Método de sincronismo:Resposta não depende de consulta posterior.

Método de envio:

Habilitar contingência:

Limite de notas em contingência:Esse limite é utilizado para cada terminal.

SSL Lib:

Tempo de espera (segundos):

Mínimo 5 segundos

Modeloda impressão:Fonte da Impressão:

☐ Emite NFC-e para regime MEI?

Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN)

Motivo entrada em contingência:

Tempo limite para autorizar contingência(horas):

Mensagem adicional

OK

Fechar

- **Utiliza "Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica":** Essa opção deve ser marcada quando o operador está apto a fazer emissão NFC-e. Caso houver o interesse, deverá tratar diretamente com a contabilidade ou com a Secretaria da Fazenda do estado.
- **Ambiente:** Utilizado para designar o ambiente de emissão de NF-e, as opções de ambiente são: Homologação e Produção. O ambiente de homologação trata-se de um modo de fazer a emissão do documento sem validade fiscal. É muito utilizado por desenvolvedores de softwares para promover ajustes no sistema, e empresas que pretendem iniciar o processo de emissão de nota. As nota emitidas nesse ambiente não devem ser transmitidas a nenhum destinatário. O ambiente de produção refere-se ao ambiente utilizado para empresas que desejam fazer a emissão de NF-e com validade jurídica, as notas emitidas nesse ambiente, possuem validade fiscal, e pode ser encaminhadas ao destinatário da operação.
- **Certificado digital:** A empresa que desejar emitir nota precisa possuir certificado digital válido, e em vigência. Após realizada a instalação com o técnico de informática, será necessário clicar na lupa ao lado do certificado e localizá-lo.
- **Layout:** Versão de emissão de nota em vigência. No nosso software a emissão do layout 4.0 passou a funcionar em 2018. Mas ela só passou a ser obrigatória a partir de 2 de agosto de 2018. Estados que utilizam notas no layout padrão 3.10 começaram a ter bloqueios na emissão. O que acontece é que atualmente alguns estados ainda estão conseguindo realizar a emissão.
- **Layout QR-Code:** Visando correções de problemas, novidades e adequações, continuamente é feita a atualização do layout de emissão de NFe/NFCe. Os softwares responsáveis pela emissão, devem se adequar a cada novidade lançada, disponibilizando recursos que atendem as novas exigências. É comum alguns clientes não estarem à par da situação, e acabarem deixando para última hora a atualização. Todas as versões disponibilizadas a partir do ano de 2018 de nosso software, dispõem do último layout a nos disponível. Se o operador não estiver utilizando o layout adequado para o estado, será apresentada a mensagem que a versão informada no QR-Code não é mais válida para a data de emissão
- **Série:** Possibilita ao usuário gerar uma mesma numeração de nota e com o mesmo modelo, em série diferente. Utilizada sob solicitação da contabilidade, principalmente por empresas que emitem documentos simultaneamente, para não ocorrer o conflito de numerações iguais.
- **ID Token:** Deverá ser verificado com a SEFAZ, ou com a contabilidade, se trata de um código que vai dizer se o cliente está apto a emissão ou não do sistema.
- **Token:** Deverá ser verificado com a SEFAZ, ou com a contabilidade, se trata de um código que vai dizer se o cliente está apto a emissão ou não do sistema.
- **Método de sincronismo:**
 - **Síncrono:** Retorno de informação direto. No envio do xml, vai receber direto o protocolo de autorização. Mais rápido que o assíncrono.
 - **Assíncrono:** No envio há mais de uma comunicação, uma para o envio do Lote e outra para a Consulta do Recibo ou Consulta pela Chave de Acesso.
- **Método de envio:** Há duas opções, são elas o normal e o compactado. A diferença de um para outro é que o compactado vai ocupar menos espaço, em contrapartida, haverá a necessidade de um programa para extrair-lo.
- **Habilitar Contingência:**

- **Não:** O envio de nota se mantém normal.
 - **Sim:** Ao marcar essa opção, todas as notas emitidas pelo sistema, serão emitidas em contingência. Ou seja, caberá ao cliente o envio assim que voltar a comunicação com a SEFAZ.
 - **Automático:** Ao marcar essa opção o Sistema terá que realizar a emissão do documento eletrônico em contingência quando houver rejeição retornada pelo SEFAZ. Além disso, terá um limite pré-definido de notas emitidas em contingência de forma automática pelo sistema.
- **Limite de contingência:** Limite pré-definido de notas emitidas em contingência de forma automática pelo sistema.
- **SSL LIB:** Método de segurança, usado para a ACBR na hora de fazer assinatura dos XMLs pode variar de acordo com o Webservice de cada estado. Pode diferenciar por estado, internet/máquina ou até mesmo o método de instalação do certificado digital. Por padrão, um dois mais utilizados é o libCapicom.
- **Tempo de espera (segundos):** Utilizado em locais que não há uma boa comunicação de rede, o tempo é definido pelo usuário, e o mesmo serve para que caso haja alguma interrupção dentro dos 5 segundos pré definido, o sistema continue tentando realizar o envio de nota.
- **Fonte da Impressão:** Tamanho da impressão dos itens da NFC-e.
- **NFCe reduzida:** Ao habilitar essa opção, a NFC-e não conterà o detalhamento dos itens, fazendo com que o tamanho da impressão seja menor.
- **Emite NFC-e para regime MEI:** Habilitar a emissão de NFC-e quando o regime da empresa for MEI.
- **Sistema de contingência do ambiente nacional (SCAN):**
- **Série:** Série repassada pela contadora.
 - **Motivo entrada em contingência:** Informar o motivo para estar em contingência, por exemplo *"Sem comunicação com rede e com os serviços da SEFAZ"*.
 - **Tempo limite para habilitar contingência:** Vai variar de estado para a estado, por padrão o sistema leva o tempo de 24 Horas para autorizar, porém há estados que solicitam um tempo diferente disso.
- **Mensagem adicional:** Ao ocorrer o envio de NFC-e, a mensagem definida nessa opção, aparecerá no campo "dados adicionais" da nota.

Obs.: A impressão da NFC-e é compatível com todas as impressoras térmicas que emitem QR CODE.

Encerrado o processo de configuração, o operador estará apto para realizar a emissão de NFC-e no PDV.

Manual atualizado á partir da versão 1.23.2.0

Última atualização: segunda, 7 ago 2023, 14:37

◀ Configuração Impressora Fiscal (ECF)

Seguir para...

Manual de configuração do SAT compartilhado ▶