

Treinamento geral

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Treinamento geral](#) / [PDV-FISCAL](#) / [Configuração de acesso padrão do PDV](#)

Configuração de acesso padrão do PDV

O PDV-FISCAL é um módulo de frente de caixa, totalmente integrado ao Sistema CONTROL, suas funcionalidades oferecem um gerenciamento rápido, com baixa de estoque em tempo real, e a possibilidade de emissão de diversos tipos de documentos como por exemplo: Carnê, confissão de dívida, comprovantes de entrega, nota fiscal eletrônica integrada ao documento ao consumidor, cupom fiscal (Ecf), NFC-e, MF-e, SAT entre outros.

1. Acesso

Para acessar o PDV-Fiscal, será necessário que o operador acesse o ícone que foi disponível na instalação do sistema, que possui o nome de PDV-Fiscal (Frente de Caixa):



Após acessar o aplicativo do PDV-Fiscal, será necessário que o operador informe o usuário e senha de acesso. O usuário e senha de acesso é o mesmo utilizado para acessar o Sistema Retaguarda.

Captura de tela da interface de login do aplicativo "CUPOM FISCAL". A interface tem um cabeçalho com o título "CUPOM FISCAL" e um botão de fechar (X) no canto superior direito. À esquerda, há um grande logotipo "A" em cinza com um círculo vermelho ao redor. À direita, há campos de entrada para "Empresa:" (com um ícone de lupa), "Usuário:" (com o valor "1 ADMINISTRADOR" exibido) e "Senha:" (com pontos azuis para ocultar o texto). Na base, há três botões: "Ok", "Fechar" e "Fechar Programa".

2. Configuração inicial

No primeiro acesso ao PDV, o operador deverá realizar a configuração do sistema. Nos demais acessos a configuração será mantida:

Abaixo veremos os dados necessários para realizar a configuração:

- Preenchido os dados acima mencionados, será necessário pressionar o botão "Testar comunicação" e as demais informações serão preenchidas de forma automática.

Configurado o equipamento, será necessário associar as espécies de pagamento a ele. Ou seja informar a espécie de pagamento do equipamento configurado. Vale lembrar que as espécies deverão ser configuradas de acordo com o que é aceito pelo equipamento. Abaixo veremos o passo a passo de como realizar a associação de espécies. O primeiro passo, será clicar na opção Listar espécies de pagamento. Em seguida serão apresentadas todas as espécies do sistema e as espécies do equipamento. Abaixo das espécies do sistema e do equipamento, são apresentadas as espécies que serão efetivamente utilizadas. Caso for necessário é possível adicionar mais espécies diretamente no sistema Retaquarda. Caso haja dúvidas, pode-se consultar o [Manual do cadastro de espécies de pagamento](#).

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCE

Nº Terminal:

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código Descrição

Ind Descrição Tecla

Cod. Espécie Ind Forma PGTO Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

Configurado o equipamento, será necessário associar as espécies de pagamento a ele. Ou seja informar a espécie de pagamento do equipamento configurado. Vale lembrar que as espécies deverão ser configuradas de acordo com o que é aceito pelo equipamento. Abaixo veremos o passo a passo de como realizar a associação de espécies:

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCE

Nº Terminal:1

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:3

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:3

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código Descrição

Ind Descrição Tecla

Cod. Espécie Ind Forma PGTO Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

Obs.: Listada as espécies, será possível desassociar as espécies que a empresa não deseja utilizar. Para isso será necessário selecionar a espécie e em seguida pressionar o botão Desassociar. No exemplo abaixo é selecionado a espécie prazo. Após realizada a desassociação, a espécie não será mais apresentada em tela.

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:

ecfNFCe

Nº Terminal:

1

Porta de Comunicação:

COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:

9600

Servidor SAT/MF-e:

0

Arredonda/Trunca:

A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:

3

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:

3

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código	Descrição
4	BOLETO
9	CARTAO
2	CHEQUE
3	CREDITO DE CLIENTE
8	CREDITO DE FORNECEDOR

Ind	Descrição	Tecla
4	BOLETO	F1
9	CARTAO	F2
2	CHEQUE	F3
3	CREDITO DE CLIENTE	F4
8	CREDITO DE FORNECEDOR	F5
1	DINHEIRO	F6
5	DUPLICATA	F7

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGTO	Tecla
4	BOLETO	4	BOLETO	F1
9	CARTAO	9	CARTAO	F2
2	CHEQUE	2	CHEQUE	F3
3	CREDITO DE CLIENTE	3	CREDITO DE CLIENTE	F4

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:

0 - NORMAL

OK

Fechar

Após realizada a desassociação a espécie não é mais apresentada em tela.

Obs.: Para associar uma espécie que não tá nas espécies de pagamento o processo é após "Listar as espécies de pagamento" selecionar a espécie desejada, e em seguida pressionar o botão "Associar".

Definida as espécies de pagamento a serem utilizadas, serão necessário definir qual a tecla de atalho para finalizar a venda. No lado direito da tela são apresentado as espécies e para modificar a tecla de atalho, basta pressionar ao lado da espécie selecionado a coluna "Tecla":

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCe

Nº Terminal:

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:3

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:3

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código	Descrição	Ind	Descrição	Tecla
4	BOLETO	4	BOLETO	F1
9	CARTAO	9	CARTAO	F1
2	CHEQUE	2	CHEQUE	F11
3	CREDITO DE CLIENTE	3	CREDITO DE CLIENTE	F12
8	CREDITO DE FORNECEDOR	8	CREDITO DE FORNECEDOR	A
		1	DINHEIRO	B
		5	DUPPLICATA	C
				D
				E

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGTO	Tecla
4	BOLETO	4	BOLETO	F1
9	CARTAO	9	CARTAO	F2
2	CHEQUE	2	CHEQUE	F3
3	CREDITO DE CLIENTE	3	CREDITO DE CLIENTE	F4

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

- Tipo de PAF-ECF: É possível definir se a empresa deseja configuração específica 0 - Normal, 1 - Restaurante ou 2 - Oficina de conserto.

0 - NORMAL

0 - NORMAL

1 - RESTAURANTE

2 - OFICINA DE CONserto

Finalizando as configurações, basta o operador pressionar o botão OK.

3. Tela inicial do PDV-Fiscal

Após aguardar o carregamento das informações, será aberto a tela inicial do PDV-FISCAL. Nela é possível identificar todas as informações do PDV, na imagem abaixo veremos uma pequena explicação de cada uma das partes demonstradas:

PDV-FISCAL

ARPA SISTEMAS

PDV LIVRE

Quantidade

1,000

Produto

Preço de venda

0,000

Total

0,00

F1 - Ajuda

F11 - Menu Fiscal

Ctrl+F11 - Menu de opções

Subtotal:

0,00

Usuário:

Versão:


ECF: NFC-e - NFC-e

Data:


Hora:

- **Situação do caixa do operador:** Para iniciar a emissão de vendas através do sistema PDV Fiscal é necessário observar a situação em que o sistema se encontra através dos textos explicativos na barra superior. O mesmo pode estar indicando que está com redução Z pendente, pode estar solicitando a abertura do caixa entre outras situações. Só será possível utilizar o PDV, se na mensagem informativa, estiver aparecendo que o PDV está livre.

- **Ajuda:** Através do menu Ajuda é possível visualizar todos os comandos de acesso existentes no PDV:



- **Menu Fiscal:** Através do menu fiscal, é possível gerar arquivos fiscais e relatórios:



Através do menu fiscal, é possível gerar:

- **LX:** Abreviação de LEITURA X, trata-se de um documento emitido pela impressora, que mostrará informações como: Sangrias, suprimientos, impostos, cancelamentos e inclusive totalizadores gerais. O usuário conseguirá emitir esse documento, a qualquer momento do dia.
- **LMF:** LEITURA DE MEMÓRIA FISCAL, trata-se de um relatório parecido com a leitura X, porém agrega um período maior de informações. Normalmente a contabilidade solicita que seja as informações de um mês inteiro, e que esse arquivo seja gerado no primeiro dia do mês subsequente.
- **Arq. MF:** Relação de vendas discriminadas com valores, e datas e gravação dos reinícios de operações.
- **Arq. MFD:** Arquivo da memória de fita detalhes, possibilita a empresa gerar o arquivo da fita detalhes, através de consulta pelo código ou pela data.
- **Arq. AC 17/04:** Trata-se de um documento exigido pelo estado, que traz totalizadores gerais, espécies de pagamentos utilizadas, vendas, detalhamento de documentos, entre outras relações de informações, que podem ser verificadas diretamente na legislação do ATO COTEP.
- **Identificação do PAF-ECF:** Trata-se de um arquivo que será gerado com as informações da empresa, do desenvolvedor, e da impressora. Normalmente é solicitado em casos específicos de homologação.
- **Tab. Índice Técnico de Produção:** Utilizado por empresas que trabalham com ordem de produção. Estoque baseado em produção.
- **Parâmetros de Configuração:** Contém a configuração programada no PAF-ECF em execução, do Perfil de Requisitos, adotado pela unidade federada.
- **Registros do PAF-ECF:** Relação total ou parcial de estoque, referente a uma data específica.
- **Espelho MFD:** Documento responsável por descrever os acontecimentos da impressora fiscal, em um determinado período específico, nele são representado todas as informações impressas por ela.
- **Envio ao FISCO - REDUÇÃO Z:** Arquivo com Informações da Redução Z do PAF-ECF. Encaminhamento deverá ser feito diário. Porém é necessário confirmar com seu contador, para verificar se sua empresa tem obrigação de mandar ou não.
- **Envio ao FISCO-ESTOQUE:** Arquivo com Informações do Estoque Mensal do Estabelecimento que vai diretamente para o FISCO. Será enviado pelo menos uma vez, e na relação, não vai aparecer produtos negativos. Porém é necessário confirmar com seu contador, para verificar se sua empresa tem obrigação de mandar ou não.
- **Vendas Identificadas pelo CPF/CNPJ:** Relação de vendas por competência (mês e anos), com informações emitidas por um CPF/CNPJ específico.
- **Transf. Contas de clientes:** Transferência de conta de clientes, somente para empresas que marcaram "Restaurante".
- **Conta de Clientes Aberta:** Contas em aberto de clientes, somente para empresas que marcaram "Restaurante".

- **Menu de opções:** Dentro deste menu existem as seguintes funções:

Menu de opções

Operações

1 - Redução Z

2 - Cancelar Documento Aberto

3 - Cancelar Ultimo Documento

4 - Cancelar Cupom Não Fiscal

5 - Fechar Relatorio Gerencial

6 - Contas a Receber

7 - Quitar com Cod. de Barras

8 - Abre Gaveta

9 - Abertura de Caixa

Q - Fechamento de Caixa

J - Consultas no Caixa

A - Emitir Nota Fiscal

B - Venda Manual - PED

C - NF-e

D - Pré-Venda

E - CAT-52

F - Cotepe 35/05

G - Gerar Ordem de Produção

H - DAV - Orçamentos

L - Vendas do período

Atualizar Endereços de Web Services

Configurações

K - Configurações

L - Configurar Terminal

M - ECF Entrar em Horário de Verão

N - ECF Sair do Horário de Verão

O - Ativar/Desativar TEF

P - Balança

Q - Configurar certificado A3

R - Conf. Mod. Fechamento de caixa

S - Impressão de documentos

T - Conf. Mod. Carnê

NFC-e

U - Gerenciar NFC-e em contingência

V - NFC-e

W - Cancelar NFC-e

X - Atualizar schemas NFe/NFCe/MDFe

Y - Validar XMLs rejeitados

Z - Reimprimir NFC-e

Envio NFC-e por e-mail

Relatórios/Doc. Gerenciais

Imprimir Carne

Imprimir Comprovante Entrega

Imprimir Confissão de Dívida

Reimprimir comprovante de recebimento

(ESC) Fechar

SAT

Bloquear

Desbloquear

Consultar Status Operacional

Consultar SAT

Trocar Código Ativação

Extrair Logs

Cancelar SAT

TEF

Consultar Transações TEF

Pré Autorização (TEF)

Módulo ADM (TEF)

Smart POS

Consultar transações Smart POS

Smart POS padrão

Restaurante/OS

Restaurantes

Ordem de Serviço

MF-e

Consultar transações POS

Sangria/Suprimento

Sangria

Suprimento

Reimprimir sangria

Reimprimir suprimento

Através do menu de opções é possível:

- Redução Z:** Relação com totais de valores diários, gerados a cada novo ciclo da impressora. Caso for gerada mais de uma redução antes do ciclo, ocorrerá o bloqueio da ecf.
- Cancelar Documento em Aberto:** Possui a mesma tratativa do comando F2. Faz o cancelamento da venda que está aberta em tela.
- Cancelar último documento:** Serve para cancelar o último documento emitido pela impressora fiscal. Se tratando de cupom de venda, ao ser emitido, a venda ficará como cancelada e o item vai voltar para o estoque.
- Cancelar cupom não fiscal:** Utilizado para fazer o cancelamento de algum documento não fiscal emitido pela impressora. Por exemplo a sangria, ou até mesmo o suprimento. Mostrará o número do comprovante cancelado.
- Fechar relatório Gerencial:** Usado quando em algum momento é travado algum relatório gerencial dentro da impressora. Clicando nessa opção, é como se forçasse a emissão de um outro documento, para destravar o pendente.
- Contas a Receber:** Serve para ter acesso ao contas a receber direto pelo PDV FISCAL, sem haver a necessidade de acessar o módulo pelo RETAGUARDA.
- Quitar com Cod. de Barras:** Existe alguns modelos específicos de cupons que se configurados, geram um código de barras, e através dessa função é possível realizar a quitação diretamente pela leitura do código.
- Abre gaveta:** Função realiza a abertura da gaveta.
- Abertura de caixa:** Nesse módulo, é possível realizar a abertura de caixa, funciona como no retaguarda, também pode ser aberto pelo comando F8.
- Fechamento de caixa:** Nesse módulo, é possível realizar a o fechamento de caixa, funciona como no retaguarda, também pode ser finalizado pelo comando F8.
- Sangria:** Valor que o usuário deseja fazer uma retida do caixa.
- Suprimento:** Valor que o usuário deseja dar de entrada no caixa.
- Emitir nota fiscal:** Por esse módulo o usuário tem acesso a vendas, e consegue efetuar a NOTA FISCAL de um desses pedidos.
- Venda Manual - PED:** Módulo desenvolvido para empresas que necessitam preencher informações especificas para fazer a emissão do documento. Por esse módulo é possível referenciar por exemplo, a nota no próprio cupom.
- NF-e:** Por esse módulo é possível buscar por vendas já feitas, e finalizar com a impressão de NF-e.
- CAT 52:** Documento emitido por alguns estados, para verificar as vendas emitidas por CPF/CNPJ.
- Gerar ordem de produção:** Possibilita emitir um documento fiscal, ou concretizar uma produção e gerar o documento dela.

- **DAV:** Trata-se de um orçamento, sem valor fiscal, emitido pela impressora fiscal.
- **Vendas do período:** Habilita para gerar o Sintegra/Sped, diretamente pelo módulo do PDV.
- **Configurações:** Permite ao usuário o acesso as configurações do sistema.
- **Configurar Terminal:** Permite ao usuário configurar o frente de caixa, modificando equipamento para impressão e espécies de pagamento.
- **ECF Entrar em horário de verão:** Comando para colocar a ECF em horário de versão (só funciona com algumas ECFs, e é necessário que a ECF já possua o horário correto).
- **ECF Sair do horário de verão:** Comando para tirar ECF em horário de versão (só funciona com algumas ECFs, e é necessário que a ECF já possua o horário correto).
- **Ativa/Desativar TEF:** Permite ao usuário realizar o bloqueio ou ativação do TEF.
- **Balança:** Permite a configuração direta da balança.
- **Configurar certificado A3:** Através dessa opção, é possível, localizar e inserir o certificado A3 padrão no sistema.
- **Conf. Mod. Fechamento de caixa:** Baseado na impressora que o cliente utiliza, é possível fazer a impressão do documento em diferentes modelos.
- **Imprime Carnê:** Essa opção permite ao usuário a impressão de carnê por dentro do módulo de PDV.
- **Imprimir Comprovante Entrega:** Permite ao usuário, selecionar a ordem que deseja imprimir um comprovante de entrega.
- **Imprimir Confissão de Dívida:** Permite ao operador imprimir o comprovante de venda da venda que selecionar.
- **Reimprimir comprovante de recebimento:** Caso haver a impressão do comprovante de recebimento, por esse módulo é possível fazer a reimpressão.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.17.0

Última atualização: terça, 14 jan 2025, 15:36

◀ Manual completo da devolução de venda

Seguir para...

Processo de venda no PDV ▶