


4. Inventario, requerimientos y logística

Todo movimiento de almacén se hace con una **operación** que se confirma; al confirmarla se actualizan el stock, el kardex valorizado (costo promedio) y la contabilidad.

Toda entrada y salida pasa por una operación confirmada

Solo al confirmar cambian el stock, el kardex y la contabilidad




Operaciones de almacén · 6 pasos

El paso resaltado es el que importa: una operación en borrador todavía no mueve nada.

4.1 Operaciones de almacén

1. Inventario › Operaciones › **Nueva operación** y elija el tipo: recepción de compra, devolución de cliente, salida por venta, consumo interno, traslado entre almacenes, envío y recepción en tránsito, etc.
2. Indique el documento de origen (orden de compra, factura, venta): el sistema trae los productos pendientes.
3. Complete cantidades (y lote y vencimiento si el producto se controla por lote) y guarde como borrador.
4. **Confirmar** mueve el almacén. Una operación confirmada se corrige solo con **Anular** (con motivo).
5. **Imprimir** genera la nota de ingreso, salida o traslado, con la ubicación de cada producto para el picking.



Nueva operación de inventario

Elija el tipo de operación. Se guarda como borrador y el almacén se mueve al **confirmar**.

RECEPCIONES E INGRESOS

- Saldo inicial**: Ingreso al almacén SUNAT 16 · Cta. 5911
- Recepción de compras**: Ingreso al almacén · desde orden de compra SUNAT 02 · Cta. 2811
- Devolución de clientes**: Ingreso al almacén · desde factura / boleto de venta SUNAT 05 · Cta. 69111
- Ajuste ingreso**: Ingreso al almacén SUNAT 28 · Cta. 7599

DESPACHOS Y SALIDAS

- Salida por ventas**: Salida del almacén · desde factura / boleto de venta SUNAT 01 · Cta. 69111
- Devolución a proveedor**: Salida del almacén · desde factura de compra SUNAT 06 · Cta. 2811
- Ajuste salida**: Salida del almacén SUNAT 28 · Cta. 6599
- Consumo interno**: Salida del almacén SUNAT 99 · Cta. 6561
- Atención de requerimiento interno**: Salida del almacén SUNAT 99 · Cta. 6561
- Consumo mantenimiento**: Salida del almacén SUNAT 99 · Cta. 6343
- Salida a destrucción**: Salida del almacén SUNAT 15 · Cta. 6599

TRASLADOS Y TRÁNSITO

- Traslado a destrucción**: Traslado directo entre almacenes SUNAT 11
- Traslado entre almacenes**: Traslado directo entre almacenes SUNAT 11
- Traslado a tránsito**: Traslado a tránsito (envío) SUNAT 11
- Recepción de tránsito**: Recepción de tránsito · desde traslado a tránsito pendiente SUNAT 11

MANUFACTURA

Para diferencias de conteo use **Ajuste rápido** (permiso *Ajustes de inventario*).

4.2 Ubicaciones dentro del almacén

1. Inventario › Configuración › **Ubicaciones en el almacén**; elija el almacén.
2. Cree las ubicaciones (ej. A-01-03 = zona A, rack 01, nivel 03).
3. **Ubicar un producto** uno por uno o **Importar** un Excel con columnas codigo_producto y ubicacion.
4. **Hoja de conteo** exporta los productos ordenados por ubicación con columna para el conteo físico.

4.3 Lotes, series y vencimientos

Inventario › Reportes › **Lotes, series y vencimientos**: stock por lote, vencidos y por vencer. Las salidas consumen primero el lote que vence antes.

4.4 Reportes y cierre

- **Stock por almacén** y **Kardex** (valorizado con permiso *Ver costos de inventario*).
- **Inventario permanente SUNAT 12.1 / 13.1** y **Valorización al cierre**.
- **Cierre de kardex**: bloquea el mes para que nadie mueva stock con fechas anteriores.

ceiba ERP

Inventario

COMERCIAL DEMO S.A.C. admin

Stock por almacén

OPERACIONES

Nueva operación

Recepciones e ingresos

Despachos y salidas

Traslados y tránsito

Manufactura

Todas las operaciones

Ajuste rápido

Requerimientos de las áreas

Carga masiva de saldos y productos

REPORTES

Kardex

Kardex del sistema anterior

Lotes, series y vencimientos

Inventario permanente SUNAT 12.1 / 13.1

Sugerencia de compra

Valorización al cierre

Cierre de kardex

CONFIGURACIÓN

Productos y servicios

Almacenes

Ubicaciones en el

Stock por almacén

Ajuste

Traslado (guía)

INVENTARIO VALORIZADO

S/ 26,120.01

PRODUCTOS BAJO STOCK MÍNIMO

2

ALMACENES ACTIVOS

1

Código o producto

☐ Solo bajo mínimo
☐ Incluir productos sin stock

Excel

Código	Producto	U.M.	Almacén principal	Total	Mínimo	Costo prom.	Valorizado
P004	Impresora multifuncional bajo mínimo	NIU	8.00	8.00	10.00	520.00	4,160.00
P001	Laptop Core i5 16GB bajo mínimo	NIU	6.00	6.00	10.00	1,800.00	10,800.00
P002	Monitor 24" Full HD	NIU	27.00	27.00	10.00	351.67	9,495.01
P003	Teclado + mouse inalámbrico	NIU	37.00	37.00	10.00	45.00	1,665.00

El stock mínimo se configura en cada producto (botón .

Ceiba ERP v1.20.0 - Creado por J. Flores

4.5 Requerimientos de las áreas

1. El área crea un requerimiento en el módulo **Requerimientos** y lo envía.
2. El jefe lo aprueba o rechaza (permiso *Aprobar requerimientos*).
3. El almacén lo atiende desde *Por atender*: la salida se carga al centro de costo y cuenta de gasto del requerimiento. Lo que no hay en stock pasa a compras.

4.6 Guías de remisión (Logística)

1. Logística › **Nueva guía remitente** (o transportista): destinatario, motivo de traslado, puntos de partida y llegada, vehículo y conductor.
2. Agregue productos (no más de lo facturado si viene de una venta) e indique si mueve almacén.
3. Emita y envíe a SUNAT. Vehículos y conductores se registran en Configuración.