


9. Ajustes, contactos y administración

9.1 Empresa y configuración

- **Empresa:** RUC, razón social, dirección, logo, IGV, políticas (bloqueo por deuda vencida, stock negativo) y credenciales de consulta SUNAT.
- **Correlativos / series:** series por tipo de documento y su último número.
- **Tipo de cambio:** se obtiene solo cada día; se puede corregir.
- **Facturación electrónica:** RUTA y TOKEN del OSE (Nubefact) y envío automático; *Probar conexión*.
- **Correo saliente:** servidor para enviar comprobantes y órdenes de compra.
- **Respaldo de datos:** descarga de la información de la empresa.

9.2 Usuarios y permisos

1. Ajustes › **Usuarios y permisos** › Nuevo: usuario, nombre, correo y contraseña inicial.
2. Marque los **módulos** a los que entra.
3. Opcional: **acciones** permitidas (anular, aprobar, cerrar periodos...), **almacenes** y **series** que puede usar, y monto límite de aprobación de órdenes de compra.
4. *Ver costos de inventario* habilita costos y kardex valorizado.



Cada usuario puede activar la **verificación en dos pasos** en su menú.

9.3 Contactos

Clientes y proveedores: RUC o DNI (validado), dirección, días y límite de crédito, lista de precios y cuentas bancarias (para pagos masivos).

9.4 Carga masiva desde Excel

Ajustes › **Carga masiva**: elija el tipo (productos, clientes, proveedores, saldos de stock, saldos por cobrar y pagar, plan de cuentas, centros de costo, trabajadores...), descargue la plantilla, llénela y súbala. Primero valida y muestra los errores por fila; luego carga.

9.5 Auditoría

Ajustes › **Auditoría**: quién creó, cambió o anuló cada registro, con el antes y el después, y los ingresos al sistema.

9.6 Multiempresa

Cada empresa tiene su propia base de datos, usuarios y configuración. Se elige al ingresar y se cambia desde el menú del usuario (*Ir a...*), lo que cierra la sesión actual. Agregar una empresa la configura el administrador técnico.

9.7 Historial del sistema anterior

Kardex, asientos, balance, órdenes de fabricación y posiciones presupuestarias del sistema anterior se consultan desde los módulos de Inventario, Contabilidad y Manufactura (solo lectura, con filtros y Excel).

9.8 API para integraciones

Menú del usuario › **Claves de API**: cree una clave (lectura o escritura, con vencimiento) para conectar otros sistemas; actúa con los permisos del usuario. Con varias empresas, el sistema externo indica la empresa en la cabecera X-Empresa. La documentación está en la misma pantalla.