Descripción Extendida de Casos de Uso

<table>
<tr><td>Nombre:</td><td colspan="2">Iniciar_Partida#19013</td></tr>
<tr><td>Actores:</td><td colspan="2">Jugador</td></tr>
<tr><td>Objetivo:</td><td colspan="2">Permitir al jugador iniciar una partida contra la máquina seleccionando el nivel de dificultad.</td></tr>
<tr><td>Descripción:</td><td colspan="2">El jugador inicia una nueva partida contra la máquina, elige el nivel de dificultad (FÁCIL, NORMAL, DIFÍCIL); y el sistema genera el tablero (10x10), configura la máquina (IA) y permite la asignación de barcos.</td></tr>
<tr><td>Tipo:</td><td colspan="2">Primario</td></tr>
<tr><td>Precondiciones:</td><td colspan="2">El jugador debe estar autenticado en el sistema.</td></tr>
<tr><td>Dependencias:</td><td colspan="2">- Asignación_Barcos#19083
- Inicio de sesión de usuario (RF #18984 del Feature Gestión de usuarios#18977)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Secuencia Normal:</td><td>N.º Paso</td><td>Acción</td></tr>
<tr><td>1</td><td>El jugador accede y selecciona la opción iniciar partida.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>El sistema solicita la selección de nivel de dificultad; sea fácil, normal y difícil.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>El jugador elige como dificultad el nivel que quiera.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>El sistema valida la selección y genera el tablero de juego (10x10, según RNF #19060).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>El sistema configura la IA según la dificultad.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>El sistema muestra el tablero al jugador y comienza la partida contra la máquina.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>El jugador asigna los barcos (portaviones, acorazado, submarino, patrullero) y el sistema valida que las posiciones sean válidas.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Secuencias Alternativas:</td><td>N.º Paso</td><td>Acción</td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>El jugador NO selecciona un nivel de dificultad, luego el sistema muestra mensaje de error y repite el paso 2.</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>Si ocurriese error en su generación, se informa al jugador y cancela la partida.</td></tr>
<tr><td>7.1</td><td>El sistema detecta posiciones inválidas (solapamiento, límites), muestra mensaje de error y solicita reubicación.</td></tr>
<tr><td>Postcondiciones:</td><td colspan="2">El usuario autenticado está con una partida activa con tablero generado, con los barcos asignados y con la IA de la máquina configurada según dificultad.</td></tr>
<tr><td>Importancia:</td><td colspan="2">Elevada.</td></tr>
<tr><td>Comentarios:</td><td colspan="2">En caso de jugador no autenticado su correspondiente salida o procesamiento ocurre en su Feature (#18977). La asignación de barcos sigue las reglas detalladas en #19083 (sin solapamientos, habilidades activas, etc.).</td></tr>
</table>