团队空间

1. 团队空间概述


HiAgent 的团队空间是一个协作平台，它提供了以下功能：

1. 团队成员可以在空间中共享智能体、插件、Skill、工作流、知识库、提示词模板、评测与对比等
1. 提供了安全的访问控制和权限管理

2. 创建团队空间

1. 登录 **HiAgent**
1. 在左上角团队空间区域下拉区域点击 **“创建团队空间”**
1. 填写团队空间名称和描述，选择**空间所有人**

> 注：空间所有人，默认为创建者，但是并不等同于空间创建者，是可以在列表中重新选择的




配置项	说明
空间所有人 1.	必填


	1. 当前空间的管理员，默认当前登录用户为所有人
空间名称	1. 必填 1. 空间的命名，不可与已有空间名称重复 1. 由中文、字母、数字、连接符（-、_）组成 1. 不能以连接符（-、_）开头或结尾 1. 字符限制：【2，63】
空间 logo	1. 必填 1. 默认系统自带的 logo 图片，支持刷新后随机获取新的 logo 1. 可自定义上传团队空间的 logo 图片，支持图片格式包含：png、jpeg、jpg、bmp 1. 图片最大支持 2M 1. 上传的图片需进行裁剪
描述	1. 非必填 1. 团队空间的介绍描述 1. 字符限制：【0，500】

3. 管理团队空间

1. 在空间选择列表区域，选中某空间，点击**设置**，可进行团队空间的管理。空间成员列表页面会展示主动邀请的成员，以及从父级组织继承的成员及其角色。



1. **编辑：**点击**编辑**，可修改团队空间的基本信息，如“空间所有人”、“团队空间名称”、“空间logo”、“描述”



1. **添加成员：**可点击**添加成员**，添加后，可将该团队空间共享给添加的成员一起使用。
    1. 搜索要添加的成员，包括用户、组织、用户组。
    1. 授权角色，选择空间角色授权给所选成员，限制成员对空间资源的操作权限。包括默认角色、预置角色（空间管理员、空间普通用户、空间只读用户）和自定义角色。


        > 默认角色为空间普通成员，设置其他默认角色可在角色管理中手动设置为默认角色。

    1. 选择资源访问范围（并集多选），可复选**指定资源**、**自建资源**，最终访问范围为勾选项的并集。当全不选时，则代表不限制访问资源。

        1.指定资源：勾选后，可在下方选择具体资源，访问集合包含这些资源。

        1.自建资源：勾选后，访问集合包含当前用户自建的所有资源。

梁瑾 2918





1. **删除：**点击 **...** 后选择**删除团队空间**，填写工作空间名称，确认后，即可删除团队空间



梁瑾 2918