Scénarios d'utilisation

Redistribution de machines dans FDS (modification inventaire) :

- Sélectionner des machines
- Définir la destination
- Définir le statut à "dans inventaire FDS"
- Effectuer changement BDD :
 - 1. enregistrer dans la ligne InfoFicheInventaire les informations du déplacement de chaque ordinateurs,
 - 2. enregistrer l'historique des CR à la date de modification
 - 3. modifier l'attribut date Debut
GestionCR à la date de modification pour indiquer que l'ordinateur a changé de CR
- Générer les fiches associées (facultatif)

Sortie d'inventaire UM:

- Sélectionner des machines
- Modifier le statut à "hors inventaire UM"
- Remplir les détails de la sortie inventaire UM (donné, jeté...)
- Effectuer changement BDD :
 - 1. enregistrer dans la ligne InfoFicheInventaire l'ancien emplacement et le détail de la sortie de l'inventaire
- Générer bon de sortie (facultatif)

Entrée inventaire :

- Par importation d'un fichier contenant les infos des nouveaux ordis :
 - 1. Vérifier que la trame du fichier CSV est valide pour pouvoir intégrer les informations à la BDD
 - 2. Si valide, mettre à jour la BDD en important les données du fichier
- Par entrée manuelle :
 - 1. Saisir les informations de l'ordinateur sur l'interface web dédiée puis valider le formulaire
 - 2. Mettre à jour la base de données avec le nouvel ordinateur

Sortie inventaire FDS mais dans UM:

- Sélectionner les machines
- Définir le nouvel emplacement
- Modifier le Statut à "hors inventaire FDS dans UM"
- Effectuer changement BDD :
 - 1. enregistrer dans la ligne InfoFicheInventaire les informations du déplacement de chaque ordinateurs,

- 2. enregistrer l'historique des CR à la date de modification
- 3. modifier l'attribut date Debut
GestionCR à la date de modification pour indiquer que l'ordinateur a changé de CR
- Générer les fiches associées (facultatif)

${\bf Changement\ \'etat\ ordinateur:}$

- Sélectionner une ou plusieurs machines
- Définir le nouvel état parmi les valeurs suivantes : en panne, en réparation, fonctionnel
- Valider le changement + mettre à jour l'état de(s) ordinateur(s) sélectionné(s) dans la BDD