

REDES DE COMPUTADORAS
EJERCICIO NUMERO 5
CONEXION POR 5 ROUTERS




PROFESOR: RODRIGUEZ MORA GONZALO
ALUMNO: LARA ABARCA DAMIAN

Paso 1.


Construimos nuestra red.

LARA ABARCA DAMIAN
194.8.N.0
255.255.255.255



Paso 2.


Configuramos nuestra red en cada pc por medio del desktop.



Paso 3.

Configurar la parte del router que se conecta con el switch siguiendo los pasos...

Ctrl + c → Enter → En → Config t → int fa 0/0 → ip add 194.8.N.1
255.255.255.0 → no sh → exit → exit



The screenshot shows a window titled 'R4' with three tabs: 'Physical', 'Config', and 'CLI'. The 'CLI' tab is active, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The interface shows the following sequence of commands and responses:

```
Press RETURN to get started!

Router>en
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa 0/0
Router(config-if)#ip add 194.8.12.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

At the bottom right of the CLI window, there are two buttons: 'Copy' and 'Paste'.

Eso se tiene que hacer con todos los rúters que se conectan con los switches.

Paso 4.

Conectamos a los seriales siguiendo los siguientes pasos...

Ctrl + c → Enter → En → Config t → int se 1/0 → ip add 194.8.N.1 255.255.255.0 → clock rate 128000 → no sh → exit → exit

```
Router>en
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int se 1/0
Router(config-if)#ip add 194.8.19.1 255.255.255.0
Router(config-if)#clock rate 128000
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/0, changed state to down
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Copy

Paste

Y en el Segundo serial es lo mismo, pero con la 2, ya que es la segunda conexión.

```
Router>en
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int se 1/0
Router(config-if)#ip add 194.8.19.2 255.255.255.0
Router(config-if)#clock rate 128000
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to up
```

Y así con todos los rúters.

Paso 5.


Configuramos las rutas.

en → config t → ip route 194.8.N.0 255.255.255.0 194.8.N.N

```
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 194.8.13.2 255.255.255.0 194.8.15.2
```

Esto se tiene que hacer con cada router. Desde el origen de donde se le manda la información junto con el ip de donde PASA la información.

Finalmente hacemos algunas pruebas.



Todo funciona correctamente.

