

「カセットデッキスタジオ」の使い方

Sep 27, 2026 · @PAPA

制作：Kenichi Nitta

1. はじめに

カセットデッキスタジオは、ブラウザで動くカセットデッキ風の音楽プレーヤーです。曲を聴くだけでなく、音質の調整や、曲に合わせた歌の録音までこれ一つでできます。



このアプリでできること

- カセットを選んで再生：画面下のカセット一覧から選ぶと、デッキに挿入されて再生できます。
- 歌詞・説明・コメントの表示：左側に歌詞とコード譜、デッキ上部に曲の説明やみんなのコメントが出ます。
- スピード変更：音程を変えずに 0.5～2.0 倍までテンポだけ変えられます。
- カラオケモード：曲のボーカルを小さくして、歌の練習に使えます。
- 10バンドのグラフィックEQ：低音・中音・高音を好みに調整できます。

- **録音**：曲に合わせて歌を録音し、試聴・MP3保存ができます。エコーやリバーブなどのボーカーエフェクトもかけられます。

画面の見かた

場所	内容
左上	ジャケット画像（または動画）
左側	LYRICS（歌詞）と CHORD / SCORE（コード譜・楽譜）
デッキ上部	カセット窓、LIKE・コメント数、曲の説明／コメント、真空管
デッキ中央	VU メーター、再生位置バー、再生コントロールエリア
デッキ下部	録音コントロールエリア、10バンド・グラフィックEQ
画面下	CASSETTE TAPE INDEX（カセット一覧）
右下	DECK THEME（デッキの色テーマ）

ジャケット画像がない曲では、ワイヤーフレームの立体が回転し、音楽に合わせて白い砂嵐が動きます。




ボタンにマウスを乗せると、機能の説明が吹き出しで表示されます。迷ったら、まずマウスを乗せてみてください。

2. 音楽を再生する

画面下の一覧からカセットを選び、▶PLAY を押すだけで再生できます。


① カセットを選ぶ

画面いちばん下の **CASSETTE TAPE INDEX** に、聴ける曲がカセットとして並んでいます。ラベルには曲名・ジャンル・面（A～D）が書かれています。



曲が多いときは、上の2つのプルダウンで絞り込みます。

- **ALL GENRES**：ジャンルで絞り込み
- **ALL SIDES**：SIDE A・B・C・D で絞り込み



カセットをクリックすると、「カチャ」という音とともにデッキへ挿入されます。デッキのラベルに曲名と BPM（テンポ）が表示され、右側に曲の説明が出ます。



選んでも自動では再生されません。次の手順で PLAY を押してください。

② 再生する

再生コントロールエリアの青い▶ **PLAY** を押すと再生が始まります。



ボタン	はたらき
▶ PLAY	再生。一時停止中なら続きから再生
■ STOP	再生を止めて曲の先頭に戻る
⏮ TOP	曲の先頭に戻る
⏸ PAUSE	一時停止
⏮ REW / ⏭ FF	5秒戻す / 5秒進める
🔄 REPEAT	ON にすると曲を繰り返し再生

ボタン横の小さなランプが光っているものが ON です。

③ 再生中の表示

VU メーターの針が音量に合わせて振れます。その下のバーは再生位置で、丸いつまみをドラッグすると好きな位置へ移動できます。



左側には歌詞とコード譜が表示されます。各欄の「別ウィンドウで」で大きな画面で開けます。ジャケット欄は右下の角をドラッグすると拡大できます。



別ウィンドウで開く ↗

LYRICS


別ウィンドウ ↗

[Verse 1]

夕暮れのハイウェイ 窓を開けて
カセットの音が 風に溶けていく

[Chorus]

Sunset Drive どこまでも
君と走る オレンジの空へ
Sunset Drive 止まらない
このメロディが 続く限り



④ LIKE とコメント

デッキ上部の **DESCRIPTION** タブが曲の説明、**COMMENT** タブがみんなのコメントです。カセット窓の右下にある ♥ で LIKE を送り、💬 でコメントを書き込めます。




動画（MP4）の曲では、PLAY を押すと「枠内で再生」か「別ウィンドウ」かを選ぶ画面が出ます。デッキの色は右下の **DECK THEME** で変えられます。

3. 再生のオプション

再生中にテンポを変えたり、ボーカルを小さくしたりできます。どちらも再生コントロールエリアで操作します。

スピード変更（音程を変えずにスピードだけ変更）

PLAY・STOPの下にある▶のスライダーで、再生スピードを**0.5～2.0倍**（0.1刻み）に変えられます。音の高さは変わらないので、速い曲をゆっくり聞き取ったり、歌や楽器の練習に使えます。




1. スライダーを右に動かすと速く、左に動かすと遅くなります。
2. 倍率が1.0x以外のときは、数字の色が変わって知らせます。
3. 右端の🔄を押すと1.0倍に戻ります。

曲を切り替えてもスピードはそのままです。録音は曲と同じ速さで行う必要があるため、**REC**を押すと自動で**1.0倍**に戻ります。

カラオケモード（ボーカルを小さくします）

🎤 **KARAOKE** を押すとランプが光り、曲の真ん中から聞こえるボーカルを打ち消して、カラオケに近い音になります。もう一度押すと OFF です。



- 右の **ボーカル除去** スライダーで消す強さを調整できます（初期値 85%）。100% で最大、下げると原曲に近づきます。
- 低音（ベースやドラム）は残るようにしてあるので、リズムは聞き取れます。
- ボーカルが左右の真ん中にある曲や、リバーブが深い曲では、効きが弱くなる場合があります。
- 録音時の LISTEN（曲＋録音）にもカラオケモードが反映されます。

4. グラフィックEQ操作

10-BAND GRAPHIC EQUALIZER で、低音から高音まで 10 個の音域を好みに強調・カットできます。変更は再生中の音にすぐ反映されます。

プリセットボタンで手軽に調整

上の6つのボタンを押すだけで、よく使う調整ができます。押すたびに ON／OFF が切り替わり、複数を組み合わせられます。

ボタン	はたらき
L↓／L↑	低音をカット／強調
M↓／M↑	中音をカット／強調
H↓／H↑	高音をカット／強調
RESET EQ	スライダーとプリセットをすべて 0 に戻す

下の例は L↑ と H↑ を同時に ON にした「ドンシャリ」の音です。ON のボタンはランプが緑に光り、スライダーの位置にも反映されます。



スライダーで細かく調整

下の 10 本のスライダーは、左から 31Hz（重低音）～16kHz（超高音）の音域に対応しています。上げると強調、下げるとカットで、幅は ±24dB です。



スライダーの上にあるメーターは、各音域に実際にどれだけ音が出ているかを表示します。


スライダー	音の感じ
31～125Hz	バスドラムやベースの重さ・迫力
250～500Hz	音の厚み。上げすぎるとこもった音に
1k～2kHz	ボーカルや楽器の輪郭
4k～16kHz	シンバルのきらめきや空気感


曲を切り替えると、スライダーで手動調整した分は0に戻ります。プリセットボタンのONはそのまま残ります。

5. 録音する

曲に合わせて歌を録音し、試聴してMP3で保存できます。録音はTAKE 1～3の3つまで残せるので、歌い比べもできます。

録音コントロールエリアは最初たたまれています。見出しの「● 録音コントロールエリア▼ ひらく」をクリックすると開きます。






マイクの準備 自動調整

① マイクを ON にする

エリア下部の **MIC** を押します。初回はブラウザがマイクの使用許可を求めるので「許可」を選んでください。声を出すと L・R のメーターが振れます。



- **IN** スライダーで入力の大さを調整します。一番大きな声で歌っても、メーターが赤に入りっぱなしにならないくらいが目安です。
- **自分の声を曲にミックスしてヘッドホンで聞く** にチェックを入れると、歌いながら自分の声を聞けます。スピーカーではハウリングすることがあるので、ヘッドホンで使ってください。

② マイクと曲のずれを自動補正する

パソコンでは、マイクの音が少し遅れて録音されます。そのままだと、曲と重ねたときに歌がワンテンポ遅れて聞こえます。最初に一度、自動補正をしておきましょう。

1. 曲を停止した状態で、**ヘッドホンを外して**スピーカーから音が出るようにします。
2. **マイクと曲のずれ自動補正** を押し、確認画面で **OK** を押します。
3. 「ピッ」という音が 8 回鳴ります (約 6 秒)。静かに待ちます。

4. 測定が終わると、「測定完了：録音の遅れは ○○ms」と表示され、**タイミング補正** スライダーに自動で反映されます。

Image — 測定中の表示

設定はブラウザに記憶されるので、同じパソコン・同じマイクなら毎回測る必要はありません。録音を聞いてまだずれを感じる時は、タイミング補正スライダーを手で動かして微調整できます（声が遅れて聞こえるときは右へ）。

「測定できませんでした」と出たときは、次を試してください。

- スピーカーの音量を上げる
- IN スライダーを上げる
- 「ピッ」に合わせて MIC メーターが振れるか確かめる
- Windows のマイク設定で「音声の強化」「ノイズ抑制」をオフにする

録音の仕方

録音はヘッドホンをつけて行います。スピーカーだと、曲の音までマイクに入ってしまうす。

1. 録音したい曲のカセットをデッキに入れます。
2. **TAKE 1～3** のどれに録音するか選びます（緑の枠が選択中）。
3. **● REC** を押すと「REC 待機」になります。
4. **▶ PLAY** を押すと、演奏開始と同時に録音が始まります。曲の再生中に REC を押した場合は、その場ですぐ録音が始まります。
5. 歌い終わったら **■ REC STOP** を押します。曲を止めたり、曲が終わったりしたときも録音は止まります。

Image — REC 待機中

録音中は REC ボタンが赤く光り、「**● REC TAKE 100:08**」のように経過時間が出ます。タイムラインは、緑が曲全体、赤がマイクに音が入った所（濃いほど大きい音）、白い線が再生位置です。

Image — 録音中の画面

録音済みのテイクを選んで REC を押すと、上書き録音になります。残したいテイクがあるときは、別の TAKE を選んでから録音してください。

録音後の確認

録音が終わると「TAKE 1 録音完了 (00:08) ▶ LISTEN で試聴 /  SAVE で保存」と表示されます。録音したテイクのボタンはランプが緑になります。

Image — 録音完了後

- ▶ **LISTEN**：選んだテイクを試聴します。試聴中はボタンが「■ STOP」に変わり、もう一度押すと止まります。
-  **SAVE**：選んだテイクを MP3 で保存します。ファイル名は「曲名_TakeN.mp3」です。
- 別のテイクを聴くときは、TAKE ボタンで切り替えてから LISTEN を押します。

Image — LISTEN で試聴中

曲＋録音と録音のみモードの使い分け

LISTEN と SAVE の横にある切り替えボタンで、曲と重ねるか、声だけにするかを選べます。濃い色のほうが選択中です。

Image — LISTEN と SAVE のモード切り替え

モード	内容	こんなときに
曲＋録音 (LISTEN) / 曲とミックス (SAVE)	曲と歌を重ねた状態	仕上がりを聴く、完成品として保存する、人に聞かせる
録音のみ	歌だけ	音程や発音をチェックする、別のソフトで編集する

LISTEN と SAVE は別々に設定できます。たとえば「録音のみ」で聴いて歌をチェックし、保存は「曲とミックス」で行う、といった使い方ができます。

Image — LISTEN を「録音のみ」にしたところ

曲＋録音で歌がずれて聞こえるときは、「マイクの準備 自動調整」のタイミング補正を見直してください。補正は録音後に変えても LISTEN・SAVE に反映されます。

エフェクトの使い方

録音エリアの **VOICE FX** (DSP-5 DIGITAL MULTI EFFECTOR) で、歌声にエコーやリバーブなどをかけられます。最初からおすすめの **VOCAL ★** が選ばれているので、そのままでも気持ちよく歌えます。

Image — VOICE FX (VOCAL ★ 選択時)

① プリセットを選ぶ

下段の PRESET から選ぶと、エフェクトの組み合わせを一発で呼び出せます。

プリセット	音の感じ
VOCAL ★	おすすめ。軽いエコーとリバーブで自然に上手く聞こえる
STUDIO	エコーなし、短いリバーブでスッキリ
KARAOKE	エコー多めでカラオケボックス風
HALL	長いリバーブでコンサートホール風
DOUBLE	コーラスで声を重ねたような厚み
DRY	エフェクトなし

Image — HALL を選んだところ

② エフェクトを個別に ON/OFF する

5つのエフェクトは、それぞれ左端の丸いボタンで ON/OFF できます。赤く光っていると **ON** です。

エフェクト	はたらき	ツマミ
EQ	低音のこもりを減らし、声を明るくする	LOW CUT、BRIGHT
COMP	声の大きさをそろえて聞きやすくする	AMOUNT、GAIN
CHORUS	声を少し揺らして重ね、厚みを出す	DEPTH、MIX
ECHO	山彦のように声を繰り返す	TIME、REPEAT、MIX
REVERB	部屋やホールの響きを加える	SIZE、MIX

③ かかり具合を調整する

エフェクト名（ECHO など）をクリックするとオレンジ色になり、右上のツマミがそのエフェクト用に切り替わります。液晶画面には現在の設定値が表示されます。

Image — ECHO を選んでツマミで調整するところ

- ツマミは上下にドラッグ（またはマウスホイール）で回ります。
- ツマミを **ダブルクリック** するとおすすめ値に戻ります。
- MIX を上げるほどエフェクトが強くなります。かけすぎると歌詞が聞き取りにくくなるので、少しずつ上げてください。
- 設定はブラウザに記憶され、次に開いたときもそのままです。

エフェクトのかけ方（録音時、Listen時）

録音されるのは、いつも **エフェクトなしの原音** です。エフェクトは、歌っているときのヘッドホン、試聴（LISTEN）、保存（SAVE）のそれぞれであとからかけます。そのため、録音した後もエフェクトを何度でもやり直せます。

録音時（歌っているとき）

VOICE FX 右上の  **モニターにFX** にチェックを入れると、ヘッドホンで聞こえる自分の声にエフェクトがかかります。響きがあると歌いやすくなります。エリア下部の「 自分の声を曲にミックスしてヘッドホンで聞く」も ON にしておいてください。

LISTEN 時と SAVE 時

LISTEN と SAVE の下の行で、声を「原音」にするか「FX（エフェクト付き）」にするかを選べます。

Image — LISTEN の声／SAVE の声の切り替え

設定	内容
 LISTEN の声	試聴する声を 原音／FX から選ぶ。試聴中でも切り替える
 SAVE の声	保存する声を 原音／FX から選ぶ。FX の場合はその時点の VOICE FX の設定で書き出す

おすすめの手順

1. LISTEN の声を **FX** にして、▶ LISTEN で試聴します。
2. 試聴しながら VOICE FX のプリセットやツマミを調整します。変更はすぐに音に反映されます。
3. 原音と FX を切り替えて、かかり具合を聞き比べます。
4. 気に入ったら、SAVE の声を **FX** にして  SAVE を押します。LISTEN で調整した音のまま MP3 になります。

別のソフトで自分で編集したいときは、SAVE の声を「原音」、モードを「録音のみ」にして保存すると便利です。