



ADD Tracker — Panel Web

Manual de uso del dashboard de trazabilidad
add-tracker-dashboard.vercel.app



Anta del Dorado S.A. · Versión 1.0 · Julio 2026

1. Qué es el panel

2. Ingreso al sistema (login con PIN)

3. Panel de control — vista general

4. Detalle de una trazabilidad

5. Eventos — registro cronológico

6. Correcciones y anulaciones (auditadas)

7. Administración — Usuarios

8. Administración — Roles y permisos

9. Administración — Precintos

10. Manuales y descargas

11. Preguntas frecuentes

1 Qué es el panel

El **panel web de ADD Tracker** es la vista en tiempo real de todo lo que se registra desde el bot de Telegram: trazabilidades, Cartas de Porte, controles RGAN, firmas y precintos. Se accede desde cualquier navegador (PC o celular) en:

add-tracker-dashboard.vercel.app

La información se **actualiza sola cada 30 segundos** — no hace falta recargar la página.

El panel usa la misma base de datos que el bot: lo que un operario registra en Telegram aparece en el panel al instante, y viceversa (por ejemplo, vincular una precarga desde el panel la deja lista para el bot).

2 Ingreso al sistema (login con PIN)

- 1 Arriba a la derecha, tocá **Iniciar sesión**.
- 2 Elegí tu **usuario** e ingresá tu **PIN** — el mismo que usás para firmar en el bot.
- 3 La sesión dura **8 horas**. Podés cerrarla desde el mismo lugar.

Qué ves según tu situación	Detalle
Sin sesión	Solo la pantalla de ingreso y los manuales. Panel de control y Eventos requieren login.
Usuario registrado	Panel de control y Eventos completos.
Rol ADMIN o SISTEMAS	Además, la sección Administración (usuarios, roles, precintos).

Si errás el PIN varias veces se bloquea (igual que en el bot). Un administrador lo desbloquea desde Administración → Usuarios.

3 Panel de control — vista general

Es la página de inicio. Muestra:

- **Estadísticas** del período: trazabilidades activas, eventos, kilos, avance.
- Una **tarjeta por trazabilidad activa** con su código (ej. **ISM1-SES-2425**), grano, establecimiento, campaña y la **barra de progreso por fases** (Recepción → Procesamiento → Embolsado → PCC → Despacho).
- El contador de **CPs** de cada trazabilidad.

- 1 Hacé clic en cualquier tarjeta para entrar al **detalle de la trazabilidad**.

4 Detalle de una trazabilidad

La página se organiza **por Carta de Porte**: cada CP tiene su tarjeta con los eventos de su viaje.

- **Progreso**: “X de 16 eventos · %” — cuántos documentos de la cadena están hechos.
- **RGAN-38 agrupado**: Control de Camión (P1) + Calidad MP (P2) con su estado de **firma** (“Firmado · Nombre”).
- Cada evento se expande con clic: **datos legibles** (checklist con ✓ / X / No aplica, Glifo, campos de calidad por grano, kilos, humedad), responsable, fecha, resultado (APROBADO / CONDICIONAL / OK) y las **observaciones** en un recuadro destacado.
- “Ver datos crudos (JSON)” muestra el registro técnico completo.
- **Firmantes por documento**: quién firmó cada RGAN y cuándo.

Los eventos sin Carta de Porte asignada (por ejemplo, precargas de depósito) se agrupan bajo **“Sin CP asignada”** hasta que se vinculan.

5 Eventos — registro cronológico

Menú lateral → **Eventos**. Lista **todos los eventos del sistema** en orden cronológico, con una sección “**Hoy**” arriba para ver la actividad del día. Cada fila enlaza a su trazabilidad.

6 Correcciones y anulaciones (auditadas)

Los documentos confirmados son **inmutables** — no se editan ni se borran. Cuando hay un error, un usuario logueado puede, desde el detalle del evento:

Acción	Qué hace
Corregir	Crea un nuevo evento con los datos corregidos que reemplaza al anterior (el original queda en el historial, marcado como reemplazado).
Anular	Marca el evento como anulado, exigiendo un motivo . Queda registrado quién anuló, cuándo y por qué.
Anular CP	Desde la tarjeta de la CP: anula la Carta de Porte completa con motivo (para CPs cargadas por error).

Toda corrección o anulación queda en la **auditoría** con el usuario logueado como responsable. Por eso el panel exige sesión para estas acciones.

7 Administración — Usuarios

Menú lateral → **Administración** → **Usuarios** (solo ADMIN/SISTEMAS):

- **Crear usuario**: nombre, Telegram ID y rol. El usuario después crea su PIN desde el bot (Gestiones).
- **Editar**: cambiar rol, activar/desactivar, bloquear.
- **Reset PIN**: desbloquea y borra el PIN para que el usuario cree uno nuevo.
- La lista muestra si el usuario tiene PIN, si está bloqueado y su último acceso.

8 Administración — Roles y permisos

Administración → **Roles**: la **matriz de permisos** cruza cada rol con cada permiso del sistema (Recepción, Ingreso MP, Proceso, etc.). Tildá o destildá para habilitar funciones.

Los permisos definen **qué botones ve cada rol en el menú del bot**. El cambio aplica al próximo /start del usuario.

9 Administración — Precintos

Administración → **Precintos**: gestión de las **precargas de precintos** hechas desde el bot:

- Lista de precargas con su CP (o el badge  **Sin CP**), fecha, cantidad de precintos y estado.
- **Ver los precintos** de cada precarga con sus pesos.
- **Corregir el peso** de un precinto puntual.
- **Eliminar** un precinto o una precarga cargados por error.
-  **Vincular**: asigna una precarga “Sin CP” a una Carta de Porte real — igual que la opción del bot, pero desde el escritorio. Al vincular, el Ingreso de MP (RGAN-55) del bot la encuentra automáticamente.

10 Manuales y descargas

En el menú lateral, sección **Manuales**, están disponibles para descargar en PDF:

-  **Manual del bot** — uso de ADD Tracker en Telegram (todas las funciones).
-  **Manual del panel** — este documento.

Están visibles para todos, incluso sin iniciar sesión.

11 Preguntas frecuentes

Situación	Solución
No veo Panel de control ni Eventos	Iniciá sesión (arriba a la derecha). Son secciones con acceso restringido a usuarios registrados.
No veo Administración	Tu rol no es ADMIN ni SISTEMAS.
Un evento del bot no aparece	El panel refresca cada 30 s; esperá unos segundos o recargá. Si sigue sin aparecer, verificá que el bot haya confirmado el registro.
Una precarga no aparece en el bot (RGAN-55)	Verificá que esté vinculada a la CP correcta (Precintos → Vincular).
PIN incorrecto o bloqueado	Administración → Usuarios → Reset PIN, y crear PIN nuevo desde el bot.