

COMPTE RENDU PRTG

CIRILLO KEVIN

Pour M.Roth

Nous allons étudier la mise en place d'un système de supervision en utilisant PRTG. Dans le monde de l'entreprise, la supervision est cruciale pour contrôler l'état du matériel réseau, identifier les irrégularités et garantir la disponibilité des services.

Ce compte rendu nous montre les procédures d'installation et de mise en place de PRTG, ainsi que son utilisation pour la surveillance de divers équipements et services au sein d'un réseau.

Tout d'abord on installe PRTG, et on change directement les mots de passe par défaut

The screenshot shows the 'Paramètres de compte d'utilisateur' (User Account Settings) page in PRTG. The page is divided into two main sections: 'Paramètres de compte d'utilisateur' and 'Paramètres de compte'. The first section contains fields for 'Nom d'utilisateur' (prtgadmin), 'Nom d'affichage' (Administrateur système PRTG), 'Adresse email principale' (kevincirillo24@gmail.com), 'Mot de passe' (with options to not change or specify a new one), 'Ancien mot de passe', 'Nouveau mot de passe', 'Confirmer le mot de passe', and 'Passhash' (4167432767). The second section contains 'Groupe principal' (Administrateurs PRTG) and 'Statut' (Actif). On the right side, there are two red warning boxes: 'Définir un mot de passe sécurisé' (Set a secure password) and 'Activer SSL/TLS pour l'interface Web' (Enable SSL/TLS for the web interface). Below these warnings are links to 'Modifier le mot de passe par défaut' and 'Passer à SSL/TLS'.

Ensuite, on ajoute un nouveau capteur.

The screenshot shows the 'Serveurs' (Servers) section in PRTG. A tree view on the left shows the hierarchy: 'Serveurs' > 'MIKA_SRV_AD1'. Below the tree, there are four sensor configuration cards: 'Ping' (1 ms), 'Capteur de cer...' (2 993 #), 'SSL vérificatio...' (Only Strong Prot...), and 'HTTPS' (49 ms). A '+ Ajouter un capteur' (Add a sensor) button is on the right.

On sélectionne ping

The screenshot shows the 'Technologie utilisée ?' (Technology used?) section in PRTG. It is divided into two main sections: 'Que peut-on superviser ?' (What can we monitor?) and 'Type de système cible ?' (Target system type?). The 'Que peut-on superviser ?' section has radio buttons for 'Temps disponible', 'Bande passante/trafic', 'Vitesse/Performance', 'Utilisation CPU', 'Utilisation du disque', 'Utilisation de la mémoire', 'Paramètres du matériel', 'Infrastructure du réseau', and 'Capteurs personnalisés'. The 'Type de système cible ?' section has radio buttons for 'Windows', 'Linux/macOS', 'OS de virtualisation', 'Stockage et serveur de fichiers', 'Serveur de messagerie', and 'Base de données'. The 'Technologie utilisée ?' section has radio buttons for 'Ping', 'HTTP', 'PowerShell', 'SNMP', 'SSH', 'Récepteur de message Push', 'WMI', 'Renflage de paquets', 'PRTG Cloud', 'Compteurs de performance', and 'Protocoles de flux'.

On appuie ensuite sur créer

Ajouter un capteur à l'équipement MIKA_SRV_AD1 [MIKA_SRV_AD1]

(Étape 2 à 2)

Annuler

Paramètres de base du capteur

Nom du capteur ⓘ

Ping

Balises parentes ⓘ

Balises ⓘ

pingensor X ⓘ

Priorité ⓘ

★★★★☆

Créer

Paramètres du ping

Délai d'expiration (s) ⓘ

5

Taille du paquet (en octets) ⓘ

32

Méthode ping ⓘ

Envoyer un seul ping

Envoyer une série de requêtes ping (par défaut)

Nombre de pings ⓘ

5

Délai du ping (ms) ⓘ

5

Acquitter automatiquement ⓘ

Afficher le statut d'erreur en cas d'erreur (par défaut)

Afficher le statut d'erreur (acquittée) en cas d'erreur

Intervalle d'analyse

On ajoute ensuite un nouvelle équipement

Ajouter un équipement

Sélectionner un parent

Sélectionnez un objet parent pour l'équipement.

Manuel de PRTG : ajouter un équipement

Ajout d'équipements

Dans PRTG, les équipements peuvent contenir un ou plusieurs capteurs. Ils sont réunis en groupes. Les équipements et leurs capteurs peuvent utiliser différents paramètres hérités tels que les intervalles ou les informations d'identification.

Sélectionner un groupe dans la liste

Sélectionnez un groupe dans la liste. Vous pouvez créer des équipements plus rapidement en cliquant avec le bouton droit sur un groupe de l'arborescence des équipements et en sélectionnant **Ajouter un équipement** dans le menu contextuel.

Recherche un objet par nom.

Recherche...

Racine

Sonde locale

Détection du réseau

Infrastructure du réseau

Windows

Clients

Serveurs

Systèmes virtuels

VMware

Serveurs hôtes VMware

Serveurs VMware vCenter

Hyper-V

Hôtes Hyper-V

Le serveur est bien créé

SRV-V-AD1-KC

Ajouter un capteur

Exécuter la découverte automatique

Et je lui ajoute un capteur WMI

Que peut-on superviser ?			Type de système cible ?	
☐ Temps disponible	☐ Utilisation CPU	☐ Paramètres du matériel	☐ Windows	☐ Stockage et serveur de fichiers ☒ Services en cloud
☐ Bande passante/trafic	☐ Utilisation du disque	☐ Infrastructure du réseau	☐ Linux/macOS	☐ Serveur de messagerie
☐ Vitesse/Performance	☐ Utilisation de la mémoire	☐ Capteurs personnalisés	☐ OS de virtualisation	☐ Base de données
Technologie utilisée ?				
☐ Ping	☐ HTTP	☐ PowerShell		
☐ SNMP	☐ SSH	☐ Récepteur de message Push		
☒ WMI	☐ Reniflage de paquets	☐ PRTG Cloud		
☐ Compteurs de performance	☐ Protocoles de flux			

On récupère les informations d'espaces libre

SRV-V-AD1-KC

✓ Ping

✓ Espace disque ...
75 %

+ Ajouter un
capteur

On ajoute ensuite un détecteur de notification

✓ Capteur Espace disque libre (plusieurs lecteurs) OK ***

Vue d'ensemble

Données en temps réel

2 Jours

30 Jours

365 Jours

Données historiques

Log

Paramètres

Déclencheurs de notifications

Commentaires

Historique

Déclencheurs de notifications

Ajouter un déclencheur sur état

Ajouter un déclencheur sur seuil

Type

Règle

(aucun déclencheur défini)

Type	Règle
Déclencheur sur seuil (ID: 1)	Lorsque le canal Espace disponible C: (%) est en dessous de 10 pendant au moins 60 secondes, exécuter @ Envoyer un email à tous les membres du groupe Groupe d'utilisateurs PRTG
	Lorsque la condition ne s'applique plus, exécuter @ Notification par email et message Push à l'administrateur