



Activer les mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour la 1^{ère} année gratuitement

Le support de Windows 10 se termine le 14 octobre 2025. Cependant, il existe une manière de pouvoir continuer à recevoir des mises à jour de sécurité passé cette date.

Bien qu'habituellement réservées aux entreprises, Microsoft a annoncé que les mises à jour étendues (ESU) seraient disponibles pour les particuliers au prix de 30 dollars USD. Récemment, ils ont également annoncé une façon **gratuite** de l'activer pour la première année afin de laisser plus de temps à tout le monde de passer à la nouvelle version de Windows (Windows 11).

L'inscription aux mises à jour de sécurité étendues est possible à tout moment jusqu'à la fin du programme le 13 octobre 2026.

Pour être éligible au programme, l'appareil doit répondre aux exigences suivantes :

Exigences:

- L'appareil doit fonctionner sous Windows 10, version 22H2, et être une des éditions suivantes : *Famille, Professionnel, Professionnel Éducation ou Stations de travail (Workstations)*.
- Windows doit être complètement à jour; toutes les mises à jour disponibles doivent être installées.
- Un compte Microsoft *administrateur* doit être utilisé pour se connecter à l'appareil. Ce ne doit pas être un compte *utilisateur* régulier ni un compte *pour enfant*.
- Pour pouvoir activer les mises à jour de sécurité étendues (ESU) sans frais, la synchronisation des paramètres du PC doit être activée (*Sauvegarde Windows*).

Activer la Sauvegarde Windows

La **Sauvegarde Windows** est un outil qui permet de sauvegarder la plupart des éléments importants de l'appareil vers le compte Microsoft, comme certains fichiers, thèmes, paramètres du PC, certaines applications et l'information du Wi-Fi.

Celle-ci doit être activée **avec au minimum la sauvegarde des paramètres** activée.

Voici la procédure pour l'activer :

Comment l'activer:


1. Être connecté avec un compte Microsoft.
 - a. Si l'appareil est connecté avec un compte local, vous devrez aller dans l'application « **Paramètres** », sélectionner « **Comptes > Vos informations** » et sélectionner « **Se connecter avec un compte Microsoft** ».
2. Ouvrir le menu **Démarrer**, taper « *sauvegarde* », puis sélectionner « **Sauvegarde Windows** » dans les résultats.
3. Sélectionner l'option « sauvegarder ce PC » et faire « **Suivant** ».
4. Développez les catégories souhaitées (au minimum les Paramètres), ensuite activez-les si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, cliquez sur « **Sauvegarder** ».

Activer les mises à jour de sécurité étendues (ESU)


Une fois toutes les exigences remplies, l'appareil devrait être éligible pour l'activation des mises à jour de sécurité étendues.

Pour les activer:


1. Naviguer vers **Paramètres > Mise à jour & Sécurité > Windows Update**.
2. Si l'appareil remplit les conditions préalables, le bouton **S'inscrire maintenant** devrait être visible. Simplement cliquer dessus afin de commencer le processus.



3. Si l'appareil est connecté avec un compte local, il sera demandé de se connecter à un compte Microsoft. Si les paramètres de l'appareil ont déjà été sauvegardés, un message le confirmera et vous invitera à inscrire l'appareil :



4. Vous n'avez qu'à cliquer sur « **S'inscrire** », puis confirmer que ça a bien fonctionné en allant voir sur la page de Windows Update :



5. *Si les exigences ne sont pas toutes remplies*, un choix sera offert de commencer à sauvegarder les paramètres, d'échanger des points de récompenses ou d'effectuer un achat pour s'inscrire. Le but est que ce soit gratuit, donc si l'option gratuite n'est pas offerte, vérifiez bien que toutes les exigences sont remplies.