

目 录

1 DBEaver的下载与安装..... - 1 -

2 管理数据库连接..... - 1 -

2.1 创建数据库连接..... - 1 -

2.2 打开数据库连接..... - 4 -

2.3 断开数据库连接..... - 4 -

2.4 编辑数据库连接..... - 4 -

2.5 删除数据库连接..... - 5 -

3 基本操作..... - 5 -

3.1 管理数据库..... - 6 -

3.1.1 新增数据库..... - 6 -

3.1.2 查看数据库属性..... - 6 -

3.1.3 导出数据库..... - 7 -

3.1.4 删除数据库..... - 8 -

3.2 管理表..... - 8 -

3.2.1 新增表..... - 8 -

3.2.2 查看表属性..... - 10 -

3.2.3 编辑表属性..... - 10 -

3.2.4 管理表数据..... - 10 -

3.2.5 删除表..... - 11 -

3.3 管理视图..... - 11 -

3.3.1 新增视图..... - 11 -

3.3.2 查看视图属性..... - 12 -

3.3.3 编辑视图..... - 13 -

3.3.4 管理视图数据..... - 13 -

3.3.5 删除视图..... - 14 -

3.4 管理索引..... - 14 -

3.4.1 查看索引..... - 14 -

3.4.2 删除索引..... - 14 -

3.5 管理存储过程..... - 15 -

3.5.1 新增存储过程..... - 15 -

3.5.2 查看存储过程属性..... - 16 -

3.5.3 编辑存储过程..... - 16 -

- 3.5.4 执行存储过程..... - 17 -
- 3.5.5 删除存储过程..... - 17 -
- 3.6 管理触发器..... - 18 -
 - 3.6.1 查看触发器属性..... - 18 -
 - 3.6.2 编辑触发器..... - 18 -
 - 3.6.3 删除触发器..... - 19 -
- 3.7 管理事件..... - 19 -
 - 3.7.1 新增事件..... - 19 -
 - 3.7.2 查看事件属性..... - 20 -
 - 3.7.3 编辑事件..... - 21 -
 - 3.7.4 删除事件..... - 21 -
- 3.8 执行SQL..... - 22 -
- 3.9 生成SQL..... - 22 -
- 3.10 数据导入与导出..... - 23 -
 - 3.10.1 数据导出..... - 23 -
 - 3.10.2 数据导入..... - 26 -

1 DBeaver的下载与安装

访问南大通用官网 <https://www.gbase.cn/download/gbase-8s-1?category=TOOLKIT> 可以获取24.3.4版本的 dbeaver 安装包。

用户可以按需下载对应的安装包。

使用平台	安装包
linux-aarch64	dbeaver-ce-24.3.4-linux.gtk.aarch64.tar.gz
linux-x86_64	dbeaver-ce-24.3.4-linux.gtk.x86_64.tar.gz
macos-aarch64	dbeaver-ce-24.3.4-macos-aarch64.dmg
macos-x86_64	dbeaver-ce-24.3.4-macos-x86_64.dmg
Windows	dbeaver-ce-24.3.4-win32.win32.x86_64.zip

官网提供的安装包为免安装版本，解压可用。以 windows 版本为例，解压安装包 dbeaver-ce-24.3.4-win32.win32.x86_64.zip 后，生成文件夹 dbeaver，点击文件夹 dbeaver 内的 dbeaver.exe 即可打开 dbeaver 工具。

名称	修改日期	类型	大小
configuration	2025/2/10 14:13	文件夹	
features	2025/2/10 14:12	文件夹	
jre	2025/2/10 14:12	文件夹	
licenses	2025/2/10 14:12	文件夹	
p2	2025/2/10 14:12	文件夹	
plugins	2025/2/10 14:12	文件夹	
readme	2025/2/10 14:12	文件夹	
.eclipseproduct	2025/2/2 18:23	ECLIPSEPRODUCT 文件	1 KB
dbeaver.exe	2025/2/2 18:24	应用程序	522 KB
dbeaver.ini	2025/2/2 18:24	配置设置	2 KB
dbeaver-cli.exe	2025/2/2 18:24	应用程序	521 KB
jkiss_wmi.dll	2025/2/2 18:23	应用程序扩展	216 KB
readme.txt	2025/2/2 18:23	文本文档	2 KB
swt-awt-win32-4967r8.dll	2025/2/2 18:24	应用程序扩展	120 KB
swt-gdip-win32-4967r8.dll	2025/2/2 18:23	应用程序扩展	167 KB
swt-wgl-win32-4967r8.dll	2025/2/2 18:24	应用程序扩展	123 KB
swt-win32-4967r8.dll	2025/2/2 18:24	应用程序扩展	773 KB
WebView2Loader.dll	2025/2/2 18:23	应用程序扩展	138 KB

图 1-1 dbeaver.exe

2 管理数据库连接

2.1 创建数据库连接

点击工具栏中的“新建数据库连接”按钮，或者在数据库导航视图的工具栏中点击

“创建” - “连接”。




图 2-1 创建连接

GBase 8s V8.8.8 产品作为一款高度兼容 MySQL 的数据库产品，创建连接时直接选择“MySQL”驱动程序即可。




图 2-2 选择MySQL驱动

点击“下一步”按钮，输入连接信息：




图 2-3 输入连接信息

填入以下连接属性：

属性名称	说明
服务器地址	数据库所在服务器的 IP 地址
端口	数据库使用的端口
数据库	想要连接的数据库名称
用户名、密码	连接用户及对应的用户密码

点击“编辑驱动设置”按钮，选择“库”页签，通过“添加文件(F)”上传 GBase 8s V8.8.8 的jdbc 驱动或选择 dbeaver 内置的 MySQL 驱动完成驱动下载。




图 2-4 上传驱动

点击“确定”按钮退出驱动的设置，然后点击“测试连接(T)”按钮测试连接是否生效可用。点击“完成”按钮，完成数据库连接的创建。




图 2-5 测试连接

2.2 打开数据库连接

打开的连接图标为 ，断开的连接图标为 。通过点击  图标左侧的 ，在展开数据库对象导航的同时打开与数据库的连接。

也可以通过选择连接后右键点击“连接”按钮或通过工具栏的连接图标 ，打开与数据库的连接，连接图标由  变为 。




图 2-6 打开连接

2.3 断开数据库连接

通过选择连接后右键点击“断开连接”按钮或通过工具栏的断开连接图标 ，断开与数据库的连接，连接图标由  变为 。




图 2-7 断开连接

2.4 编辑数据库连接

通过选择连接后右键点击“编辑连接”按钮，打开编辑连接窗口，用于维护已经创建的数据库连接。



图 2-8 编辑连接

左侧的导航窗格显示了配置部分，其中大部分与“创建连接”相同，详情请参见“创

建数据库连接”。此外，还有诸如结果集和SQL编辑器等额外的配置部分。点击部分名称以打开配置设置进行编辑。点击“测试连接”可以测试修改后的设置是否能使连接正常工作。完成编辑连接后，点击“确定”保存更改，或点击“取消”放弃更改。



图 2-9 编辑连接信息

2.5 删除数据库连接

通过选择连接后右键点击“删除”按钮，删除已经创建的连接。




图 2-10 删除连接

3 基本操作

DBeaver支持查看和操作GBase 8s V8.8.8的多种数据库对象，通过DBeaver，用户可以方便地进行数据库对象管理、SQL查询、数据导入导出等操作。

3.1 管理数据库

3.1.1 新增数据库

在“数据库导航器”中，选择“数据库”节点，然后右键选择【新建数据库】：




图 3-1 新建数据库

在右侧区域，输入数据库名，选择数据库的字符集和排序规则；




图 3-2 输入数据库信息

点击【确定】，即可完成数据库的创建，新创建的数据库展示在“数据库”节点列表中。




图 3-3 数据库列表

3.1.2 查看数据库属性

在“数据库导航器”中，左键双击数据库名或右键点击数据库名选择“查看数据库”，在“属性”页签可以查看数据库的属性：表、视图、索引、存储过程、触发器、事件和源(DDL)等。




图 3-4 查看数据库属性

“ER图”页签展示数据库内的所有表以及表之间的关系。




图 3-5 查看ER图

3.1.3 导出数据库

在“数据库导航器”中，右键点击数据库名选择“工具” > “转储数据库”。




图 3-6 转储数据库

在转储数据库的对话框中，选择导出对象和导出选项，完成数据库的导出。




图 3-7 确定转储对象




图 3-8 确定导出选项

3.1.4 删除数据库

在“数据库导航器”中，右键点击数据库名选择“删除”，在弹出的窗口中点击【是】删除数据库。



图 3-9 删除数据库

3.2 管理表

3.2.1 新增表

在“数据库导航器”中，选择“表”节点，然后右键选择【新建表】：




图 3-10 新建表

在右侧区域，修改表名，在【列】页签右键选择【新建列】添加字段；在【约束】页签为表添加主键；




图 3-11 输入表信息

最后点击【保存】，会弹出一个建表语句的预览框，点击【执行】即可完成表的创建。




图 3-12 执行表的创建

3.2.2 查看表属性

在“数据库导航器”中，左键双击表名或右键点击表名选择“查看表”，在“属性”页签可以查看表的属性：列、约束(主键)、外键、索引、分区、DDL等。




图 3-13 查看表属性

3.2.3 编辑表属性

在“数据库导航器”中，左键双击表名或右键点击表名选择“查看表”，在“属性”页签可以修改表的属性：列、约束(主键)、外键、索引等。




图 3-14 编辑表

3.2.4 管理表数据

在“数据库导航器”中，左键双击表名或右键点击表名选择“查看表”，点击“数据”页签以浏览表中的数据。支持：

- 排序：点击列标题进行排序。
- 过滤：使用过滤器输入条件，快速查找数据。
- 编辑：点击底部的操作按钮可以新增、修改、删除表数据。




图 3-15 管理表数据

3.2.5 删除表

在“数据库导航器”中，右键点击表名选择“删除”，在弹出的窗口中点击【是】删除表。



图 3-16 删除表

3.3 管理视图

3.3.1 新增视图

在“数据库导航器”中，选择“视图”节点，然后右键选择【新建视图】：



图 3-17 新建视图

在右侧区域，输入视图名称，在【源】页签输入视图定义。



图 3-18 输入视图定义

最后点击【保存】，会弹出一个创建视图的SQL语句预览框，点击【执行】即可完成视图的创建。




图 3-19 执行视图定义

3.3.2 查看视图属性

在“数据库导航器”中，左键双击视图名或右键点击视图名选择“查看视图”，在“属性”页签可以查看视图的属性：列、源(DDL)。




图 3-20 查看视图属性

3.3.3 编辑视图

在“数据库导航器”中，左键双击视图名或右键点击视图名选择“查看视图”，在“属性”页签的“源”修改视图定义DDL，然后点击【保存】，会弹出一个视图的SQL语句预览框，点击【执行】即可完成视图的修改。




图 3-21 编辑视图

3.3.4 管理视图数据

在“数据库导航器”中，左键双击视图名或右键点击视图名选择“查看视图”，点击“数据”页签以浏览视图的数据。支持：

- 排序：点击列标题进行排序。
- 过滤：使用过滤器输入条件，快速查找数据。
- 编辑：点击底部的操作按钮  可以新增、修改、删除视图数据。




图 3-22 管理视图数据

3.3.5 删除视图

在“数据库导航器”中，右键点击视图名选择“删除”，在弹出的窗口中点击【是】删除视图。



图 3-23 删除视图

3.4 管理索引

在“数据库导航器”中，“索引”节点自动展示数据库内所有索引，可以在建表或修改表时创建索引或在SQL编辑器中执行索引定义SQL完成索引的创建。

3.4.1 查看索引

在“数据库导航器”中，左键双击索引名或右键点击索引名选择“查看索引”，在“属性”页签可以查看索引的属性。




图 3-24 查看索引

3.4.2 删除索引

在“数据库导航器”中，右键点击索引名选择“删除”，在弹出的窗口中点击【是】删除索引。



图 3-25 删除索引

3.5 管理存储过程

3.5.1 新增存储过程

在“数据库导航器”中，选择“存储过程”节点，然后右键选择【新建存储过程】：



图 3-26 新建存储过程

在创建存储过程弹窗中，输入存储过程名称，选择类型：存储过程或函数。




图 3-27 输入存储过程属性

在存储过程的“源”页签，输入存储过程/函数定义。




图 3-28 输入存储过程定义

点击【保存】，会弹出一个创建存储过程的SQL语句预览框，点击【执行】即可完成存储过程的创建，也可以点击【打开编辑器】或【取消】进行SQL修改。




图 3-29 执行存储过程定义

3.5.2 查看存储过程属性

在“数据库导航器”中，左键双击存储过程名或右键点击存储过程名选择“查看存储过程”，在“属性”页签可以查看存储过程的属性：存储过程参数、源(DDL)。




图 3-30 查看存储过程属性

3.5.3 编辑存储过程

在“数据库导航器”中，左键双击存储过程名或右键点击存储过程名选择“查看存储过程”，在“属性”页签的“源”修改存储过程定义DDL，然后点击【保存】，会弹出一个存储过程的SQL语句预览框，点击【执行】即可完成存储过程的修改。




图 3-31 编辑存储过程

3.5.4 执行存储过程

在“数据库导航器”中，右键点击存储过程名选择“执行存储过程”。



图 3-32 执行存储过程

工具弹窗，展示call语句和需要输入的参数名称，输入对应的输入后，点击执行，完成存储过程的调用。




图 3-33 SQL 编辑窗口执行存储过程

3.5.5 删除存储过程

在“数据库导航器”中，右键点击存储过程名选择“删除”，在弹出的窗口中点击【是】删除存储过程。



图 3-34 删除存储过程

3.6 管理触发器

在“数据库导航器”中，“触发器”节点自动展示数据库内的所有触发器，触发器需在SQL编辑器中执行触发器定义SQL完成创建。




图 3-35 SQL 编辑窗口创建触发器

3.6.1 查看触发器属性

在“数据库导航器”中，左键双击触发器名或右键点击触发器名选择“查看触发器”，在“属性”页签可以查看触发器的属性。




图 3-36 查看触发器属性

3.6.2 编辑触发器

在“数据库导航器”中，左键双击触发器名或右键点击触发器名选择“查看触发器”，在“属性”页签的“源”修改触发器定义DDL，然后点击【保存】，会弹出一个触发器的

SQL语句预览框，点击【执行】即可完成触发器的修改。




图 3-37 编辑触发器

3.6.3 删除触发器

在“数据库导航器”中，右键点击触发器名选择“删除”，在弹出的窗口中点击【是】删除触发器。




图 3-38 删除触发器

3.7 管理事件

3.7.1 新增事件

在“数据库导航器”中，选择“事件”节点，然后右键选择【新建事件】：



图 3-39 新建事件

在创建事件弹窗中，输入事件名称，点击【确定】。




图 3-40 输入事件名称

在事件的“源”页签，输入事件定义。




图 3-41 输入事件定义

点击【保存】，会弹出一个创建事件的SQL语句预览框，点击【执行】即可完成事件的创建，也可以点击【打开编辑器】或【取消】进行SQL修改。




图 3-42 执行事件定义

3.7.2 查看事件属性

在“数据库导航器”中，左键双击事件名或右键点击事件名选择“查看事件”，在“属性”页签可以查看事件的属性。




图 3-43 查看事件属性

3.7.3 编辑事件

在“数据库导航器”中，左键双击事件名或右键点击事件名选择“查看事件”，在“属性”页签的“源”修改事件定义DDL，然后点击【保存】，会弹出一个事件的SQL语句预览框，点击【执行】即可完成事件的修改。




图 3-44 编辑事件

3.7.4 删除事件

在“数据库导航器”中，右键点击事件名选择“删除”，在弹出的窗口中点击【是】删除事件。




图 3-45 删除事件

3.8 执行SQL

选择要操作的数据库连接，点击“SQL 编辑器”图标，打开 SQL 编辑窗口。




图 3-46 打开SQL 编辑窗口

在SQL 编辑窗口内输入 SQL 查询语句，点击“执行”按钮运行查询。查询结果将在下方的结果面板中显示，支持查看、排序和过滤结果。




图 3-47 SQL 编辑窗口执行SQL

3.9 生成SQL

在“数据库导航器”中，右键点击除索引外的任一对象名选择“生成SQL” - “操作类型”，可以生成与对象相关的SQL语句，如DDL。点击表或视图，除DDL外还可以生成SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE和MERGE；点击存储过程或函数，除DDL外还可以生成CALL 执行sql。




图 3-48 生成SQL

3.10 数据导入与导出

DBeaver 支持数据的导入导出功能，支持多种数据格式的灵活转换与跨平台迁移，如 CSV、HTML、JSON、SQL脚本、TXT等。

3.10.1 数据导出

● 数据库导航器

在“数据库导航器”中，右键点击表名或视图名选择“导出数据”，弹出的窗口中展示导出详情。



图 3-49 导出数据

1. 选择导出文件格式；




图 3-50 选择导出文件格式

2. 点击【下一步】，进行“抽取设置”，建议设置合适的FETCH size，避免因设置太大引起异常或设置太小导致导出速度太慢；




图 3-51 抽取设置

3. 点击【下一步】，进行“格式设置”，设置分隔符、字符集等格式；




图 3-52 格式设置

4. 点击【下一步】，进行“输出设置”，设置输出文件名称、输出路径、是否压缩等信息，需注意CSV格式的文件不是GBK格式在EXCEL中会乱码；




图 3-53 输出设置

5. 点击【下一步】，进行导出设置的确认；




图 3-54 确认导出设置

6. 点击【继续】，启动数据的导出。

● 表属性页导出

在“数据库导航器”中，左键双击表名或右键点击表名或视图名选择“查看表/视图”，点击“数据”页底部的【导出数据】。导出详情与“数据库导航器”-“导出数据”一致。




图 3-55 表属性页导出数据

● 查询结果导出

在 SQL 编辑器执行查询后，右键结果集选择【导出】或点击底部的【导出数据】，可保留查询结果的排序和筛选状态。导出详情与“数据库导航器”-“导出数据”一致。




图 3-56 导出查询结果

3.10.2 数据导入

在“数据库导航器”中，右键点击表名选择“导入数据”，弹出的窗口中展示导入详情。




图 3-57 导入数据

1 选择数据源；



图 3-58 选择数据源

2 点击【下一步】，选择输入文件及导入设置，如编码、分隔符等；




图 3-59 选择输入文件

3 点击【下一步】，映射源文件字段与数据库列，支持数据预览；




图 3-60 字段映射




图 3-61 数据预览

4 点击【下一步】，进行“数据加载设置”；




图 3-62 数据加载设置

5 点击【下一步】，进行导入设置的确认；




图 3-63 确认导入设置

6 点击【继续】，启动数据的导入。