如何找到最新、最快的交易接口参数


本教程分别介绍模拟操盘、券商版通达信和通用版通达信里如何查找最快的交易地址和交易端口参数。

一、通达信模拟操盘交易中心测试

打开并登录券商官方版的通达信客户端,单击[系统]->[系统状态],见下图:




记下系统状态窗口中 A->交易地址和 B->交易端口参数,如下图:



查看客户端版本号的方法:



记下[关于本系统]中的相关参数(C->字母 V 后面的数字),见下图:



查看营业部 ID 编号的方法:

在通达信客户端文件夹下,找到并打开 etrade. xmb 或 etrade. xml 文件,记下〈Branch〉和〈/Branch〉之间的内容 D-〉9000,如下图:


```
- - X
Z:\etrade.xml - EditPlus
_ & x
 <del>-</del>---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7----+----8----+----9----+----0---<u>-</u>
 9 ⊟
        <Site>
10
          <ITEM Name="股票" Address="mock.tdx.com.cn" Port="7708" Weight="0" TradVer="2"
         HostType="0" yybids="" areas=""/>
11
        </Site>
        <VipSite/>
 12
                  ıD,
13 ⊟
        <Branch>
         <ITEM ID="9000" AutoFill="0" Name="通达信" NoPrefix="0" HostType="0" Prefix=""/>
14
15
        </Branch>
16
        <VipSite/>
17 ⊟
        <LoginMode>
         <ITEM AccountType="50" Prompt="模拟交易" HostType="0,1"/>
18
19
         <ITEM AccountType="52" Prompt="金融终端账号" HostType="0,1"/>
20
        </LoginMode>
21 ⊟
        <SecurityMode>
         <ITEM SecurityType="0" Prompt="验证码"/>
22
         · /Cocurity/Mada

◆ etrade.xml

                            行1
需要帮助, 请按 F1 键
                                                        UTF-8
```

(etrade.xmb 可用 TdxEncrypt 工具来解密)

将前面 A/B/C/D 的四个参数一一对应地填写到网格魔方程序中的参数配置窗口中,如下图:




二、券商版通达信交易中心测试

1、打开通达信,单击[系统检测]

国金太阳 C 国金证券 至強版 SINOLINK SECURITIES 网上交易系统	8
行情+交易 独立行情 独立交易	
登录方式 资金帐号 ■ 国金证券股票交易 ■ 保护帐号	
资金帐号 □记住帐号	
交易密码	
验证码	
登录 脱机 取消 高级行情设置	
通讯设置 使用指南 系统检测 请输入资金帐号信息!	


2、单选[交易中心测速],开始测试



3、在通达信目录下找到 etrade. xml 文件,如果没有,请按下图生成此文件



4、用记事本或其它类似工具打开 etrade. xml



上图中的5和6分别对应网格程序[参数配置]窗口中的[交易地址]和[交易端口]。

三、通用版通达信交易中心测试


1、打开通达信,单击[系统检测]

並通达信金融终端 通赢版	
行情+交易 高速行情	
国泰君安 资金帐号 V b北京金融街营业 V □ 保护帐号	
资金帐号 ☑ 记住帐号	
交易密码	
安全方式 简易方式 🔽	
登 录 脱 机 取 消 高級行情设置	
通讯设置 使用指南 系统检测 选择券商	
请输入右边图片中的4个数字!	

2、单选[交易中心测速],开始测试



3、用记事本或其它类似工具打开 etrade. xml



上图中的3和4分别对应网格程序[参数配置]窗口中的[交易地址]和[交易端口]。