

compte rendu

Adressage IPv4 fixe



J'ai lancé sconfig, puis j'ai sélectionné ma carte réseau. Ensuite, j'ai choisi de mettre une adresse IP statique en appuyant sur S, et j'ai saisi l'adresse IP que je voulais : 192.168.20.2. Après ça, je suis revenu au menu principal et j'ai appuyé sur 1 pour définir la passerelle par défaut : 192.168.20.1. Pour le DNS, je l'ai laissé à 8.8.8.8.


Nom de l'hôte changé



je suis revenue dans le menu sconfig j'ai appuie sur 2 et il demande si je veux changer le nom de l'ordinateur j'ai remplie et je l'ai changer par SRV

Installer sans interface graphique

Service DHCP installé avec commande powershell



Cette commande permet d'installer le serveur DHCP ainsi que tous les outils nécessaires pour le configurer. Elle permet donc également d'attribuer automatiquement des adresses IP aux

postes clients, notamment pour le sous-réseau CURLING.

```
PS C:\Users\vboxuser> Start-Service DHCPServer
PS C:\Users\vboxuser> Get-Service DHCPServer

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  DHCPServer         Serveur DHCP
```

La commande Start-Service DHCPServer permet de démarrer le service DHCP, et la commande Get-Service DHCPServer permet de vérifier son état. Ici, le DHCP fonctionne correctement car son statut est Running

Etendue DHCP installée avec powershell

```
PS C:\Users\vboxuser> Add-DhcpServerv4Scope

applet de commande Add-DhcpServerv4Scope à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
StartRange: 192.168.20.10
EndRange: 192.168.20.100
Name: CURLING
SubnetMask: 255.255.255.128
```


La commande Add-DhcpServerv4Scope permet de créer un étendue DHCP, en plus claire une plage d'adresses IP que le serveur peut distribuer automatiquement aux clients. nous avons voulu définir le scope de 192.168.20.10 à 192.168.20.100, mais la commande a attribué automatiquement la fin de la plage à 192.168.20.120.

```
PS C:\Users\vboxuser> Get-DhcpServerv4Scope


ScopeId         SubnetMask      Name            State    StartRange      EndRange        LeaseDuration
-------         ----------      ----            -----    ----------      --------        -------------
192.168.20.0    255.255.255.0   CURLING         Active   192.168.20.10   192.168.20.120  8.00:00:00
```

La commande Get-DhcpServerv4Scope permet de vérifier que le scope DHCP pour le réseau CURLING est correctement configuré et fonctionne. Elle affiche les informations de l'étendue.


DHCP fonctionnel



La commande Get-service DHCPServer nous montre que le dhcp fonctionne avec un status Running



Au début, l'ordinateur ne communique pas avec le serveur et ne peut pas le ping.
Après avoir saisi la commande permettant d'autoriser l'ICMP entrant dans le pare-feu, l'ordinateur parvient à ping le serveur et la communication est établie.


Corbeille
rosoft Edge
Invite de commandes
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::fd24:5c6f:3b62:fced%4
Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.20.18
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.20.1
C:\Users\noob>ping 192.168.20.2
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.2 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 192.168.20.2:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
C:\Users\noob>ping 192.168.20.2
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.20.2:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 0ms
C:\Users\noob>
Tapez ici pour effectuer une recherche
17:35
10/02/2026