

注：本教学中提供了三种联机方式，请你根据自己使用的软件选择适用的教程。

蒲公英、Radmin、UU 加速器、米西开黑等：参考第一种方式。


樱花：参考第二种方式。

无联机软件：参考第三种方式。


虚拟局域网联机方式（蒲公英、Radmin 等）

1、确认 IP 地址

在虚拟局域网软件中找到主机（即开房的人）的 IP 地址。



Radmin 的 IP 地址



蒲公英的 IP 地址

2、启动本地服务端

在文件夹中找到“relay_server.exe”并打开。记住窗口中显示的端口号。



端口号

3、主机创建房间

在游戏中按下“F1”或“~”键，打开 shell 窗口。

输入 connectpubserver [IP] [房间名] [端口号]以创建房间。




Shell 窗口

IP 地址可以输入 127.0.0.1，也可以输入虚拟局域网软件中显示的 IP。

房间名输入任意字符即可。

端口号中需要输入步骤 2 中显示的端口号。

以本教学中蒲公英的 IP 和端口为例，应当输入 connectpubserver 172.16.0.188 test 27085



主机创建成功提示

4、客机加入房间

输入 connectpubserver [IP] [房间名] [端口号]，其中 IP 地址只能使用虚拟局域网软件中的主机 IP，房间名和端口号与主机房间保持一致。

以本教学为例，应当输入 connectpubserver 172.16.0.188 test 27085



客机连接成功提示

内网穿透联机方式（樱花等）

1、确认 IP 地址和端口号

主机需要找到本地端口号和映射对应的公网端口号。

以樱花为例，这里右侧显示的是本地端口号，左侧是公网端口号。



本地和公网端口

可以在日志中找到 IP 地址。



公网 IP

2、启动本地服务端

在游戏文件夹中右键，点击“在终端中打开”。



输入 `.\relay_server.exe -p [端口号]`，其中端口号应该填写本地端口号（即樱花中右侧的端口号）。

以本教学为例，需要输入 `.\relay_server.exe -p 58144`

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS D:\games\games\美食大战老鼠: 重生\历史版本\FVM-reborn-V2.2.0-联机版> .\relay_server.exe -p 58144
中继启动: 0.0.0.0:58144 最大人数: 8
```

3、主机创建房间

在游戏中按下“F1”或“~”键，打开 shell 窗口。

输入 `connectpubserver [IP] [房间名] [端口号]`以创建房间。




IP 地址需要输入步骤 1 中找到的 IP。

房间名输入任意字符即可。

端口号中需要输入公网端口号（即樱花中左侧的端口号）。


以本教学中的 IP 和端口为例，应当输入 `connectpubserver frp-six.com test 27522`



4、客机加入房间

输入 `connectpubserver [IP] [房间名] [端口号]`，其中 IP 地址，房间名和端口号与主机房间保持一致。

以本教学为例，应当输入 `connectpubserver frp-six.com test 27522`。



中继服务器联机

这种联机方式下，房主和房客要做的操作相同。

在 shell 窗口中输入 `connectpubserver [IP] [房间名] [端口号]`，其中 IP 是中继服务器的 IP 地址。先创建房间的人成为房主。


```
$connectpubserver 49.233.83.54 test
[网络] 连接 49.233.83.54:27085 成功
[系统] 你已创建房间 test
[系统] 你的名字是 Spring，可使用 \listcommand 查看命令
[系统] 输入文字即可聊天
$
```


```
$connectpubserver 49.233.83.54 test
[网络] 连接 49.233.83.54:27085 成功
[系统] 你已加入房间 test
[系统] 你的名字是 Spring2，可使用 \listcommand 查看命令，或等待房主操作
[系统] 输入文字即可聊天
[系统] Spring2 加入
$
```

我们提供的中继服务器 IP 地址是 49.233.83.54。注意，这个地址可能随时失效。

联机游戏方式

主机点击选择一个关卡后，所有客机都会自动进入这个关卡并进入选卡环节。主机可以直接开始游戏，无需等待客机准备。





客机在选卡界面或游戏内退出时，会直接退出房间。主机退出时会让所有客机也退出这局游戏，但是不会退出房间。游戏内的暂停和加速跟随主机，客机无法暂停或加速。

输入 disconnect 会退出房间。所有人都退出房间后，房间自动解散。