Sillage

DOCUMENTATION DU THÈME · 3.3

Votre marque.
Votre composition.

Installer Sillage, composer vos pages et accompagner vos clients jusqu’au panier.

Installer votre thème

Ajoutez le thème à votre bibliothèque Shopify, puis ouvrez Personnaliser. Choisissez une composition et adaptez ses sections. Vous pouvez préparer le thème en brouillon avant de le publier.

Aucun catalogue Sillage n’est nécessaire. Vos produits, collections, menus, articles et médias restent gérés dans Shopify.

1. Choisissez votre logo, vos couleurs et vos polices dans les paramètres du thème.
2. Dans l’en-tête et le pied de page, choisissez vos menus Shopify.
3. Dans Sélection de produits, choisissez une collection. Sans sélection, le thème présente le catalogue Shopify.
4. Ajoutez vos images et remplacez les textes de présentation.
5. Vérifiez votre navigation, les variantes et le panier avant publication.

Composer vos pages

Dans l’éditeur, ajoutez, déplacez et retirez les sections. Les sections Matière à découvrir, Le rituel en étapes, Sélection de produits et Le journal de la maison peuvent être configurées avec vos ressources.

Campagne immersive

Choisissez une image ordinateur et, si nécessaire, une image mobile. Ajustez les titres et reliez le bouton à votre collection ou votre produit. Sans média, une illustration de remplacement vous aide à préparer la mise en page.

Matière et rituel

Associez un texte, une image et jusqu’à trois produits à votre histoire de matière. Le rituel accepte une vidéo Shopify facultative et des étapes. Une image ou le texte reste disponible sans vidéo.

Journal

Créez vos articles dans Shopify, puis choisissez leur blog dans la section Journal. Pour des produits différents sur chaque article, définissez le métachamp d’article `sillage.products` comme liste de références produit. Une sélection commune est aussi disponible dans la section Article du modèle.

Produits et options

Les prix, stocks, variantes et médias proviennent de Shopify. Les valeurs d’option se choisissent dans des groupes accessibles au clavier. Les couleurs et images de nuancier doivent être renseignées sur les valeurs d’option dans Shopify.

Le choix d’une option actualise la fiche. La quantité et les champs de personnalisation sont conservés lorsque ces champs restent disponibles. Une combinaison sans variante ne permet pas l’achat.

Achat mobile

Dans la section principale de la fiche, activez ou désactivez la barre d’achat mobile. Elle apparaît lorsque le bouton principal est hors écran et utilise le même formulaire.

Cartes cadeaux

Sur une carte cadeau, le client peut renseigner un destinataire, un message et une date d’envoi. La date peut aller jusqu’à 90 jours dans le futur ; le message est limité à 200 caractères. L’envoi au destinataire passe par Ajouter au panier. Les boutons accélérés sont masqués lorsque cette option est choisie. Shopify assure le traitement et l’envoi après commande.

Abonnements et retrait

Les abonnements et le retrait s’affichent selon les options configurées et disponibles dans votre boutique. Vérifiez leur configuration Shopify et leurs variantes concernées.

Recherche et collections

La recherche suggère des produits avec leurs images, prix et disponibilité. Les filtres de recherche et de collection se configurent dans Shopify Search & Discovery. Le thème affiche les filtres fournis par Shopify.

Les profils sensoriels sont facultatifs. Pour un catalogue de parfums, vous pouvez renseigner `sillage.family` et `sillage.moment` comme textes sur une ligne, et `sillage.intensity` comme entier de 1 à 3. Les sections correspondantes restent masquées lorsqu’elles manquent de données.

Panier, langues et marchés

Le panier latéral est activable dans les paramètres du thème. Vous pouvez sélectionner une collection de produits complémentaires et préciser vos conditions de livraison. Configurez vos langues et marchés dans Shopify ; les sélecteurs du pied de page apparaissent selon leurs disponibilités.

Avant de publier

1. Ouvrez l’aperçu sur ordinateur et téléphone avec vos propres images et textes. Vérifiez les menus et les liens.
2. Choisissez plusieurs variantes et vérifiez leurs prix, images et stocks.
3. Ajoutez un produit au panier, modifiez sa quantité puis retirez-le.
4. Essayez la recherche, les filtres et les articles de blog.
5. Parcourez le menu et la fiche produit au clavier.
6. Testez les langues, devises, abonnements, retraits et cartes cadeaux proposés par votre boutique.

Publiez le thème depuis votre bibliothèque Shopify après ces vérifications. Configurez vos paiements, taxes et règles de livraison dans les paramètres Shopify.

Questions fréquentes

- **Ma sélection de produits est vide**
- **Mes images ou mon blog ne s’affichent pas**
- **Les couleurs des options ne sont pas visibles**
- **Une combinaison d’options est indisponible**
- **Le bouton d’achat accéléré disparaît sur une carte cadeau**
- **Le résultat change après l’installation d’une application**

Mettre à jour

Avant une mise à jour, conservez une copie de votre thème et notez vos éventuelles modifications de code. Vérifiez les notes de version, puis testez le thème mis à jour en brouillon avec votre catalogue et vos applications avant publication.

Obtenir de l’aide

Le support du thème concerne ses réglages et les problèmes de fonctionnement du thème. Les développements sur mesure et les services d’applications tierces se traitent séparément. Indiquez la version de Sillage, l’adresse de votre boutique et les étapes qui reproduisent le problème.