
Jouer à Minecraft avec ses amis sur son propre serveur grâce à Tailscale

Partie 1 – Créer son compte Tailscale

A- Accéder au site de Tailscale


- Aller sur le site de Tailscale : https://tailscale.com/
- Cliquer sur “Get started - it's free!”




B- Choisir son fournisseur d'identité

Tailscale délègue l’authentification à un fournisseur d’identité (Microsoft, Google, GitHub, Apple).

Choisir le fournisseur avec lequel vous voulez vous identifier.



Vous aurez ensuite une demande d'autorisation de Tailscale pour accéder au compte que vous avez choisi afin de finaliser l'authentification.



Partie 2 - Installer Tailscale sur sa machine


Selon l'appareil que vous avez, la méthode d'installation sera différente :


- Windows/macOS : un bouton sur lequel cliquer
- Linux : une ligne de commande

A- Installation sous Windows/macOS ou Linux

Choix 1 : Installation sous Windows/macOS :


- Cliquer sur le bouton








- Sélectionner le fichier de téléchargement qui apparaît dans vos téléchargements



- Accepter les conditions et sélectionner « Install »




=> Installation terminée !

Choix 2 : Installation sous Linux :


Ouvrez le terminal :

- Copier-coller la commande fournie par Tailscale : curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh





- Une fois l'installation effectuée, une ligne de commande apparaît dans le terminal
    - Copier-coller la dernière ligne qui s'affiche dans votre terminal « sudo tailscale up » (génère un lien de connexion à ouvrir dans le navigateur pour authentifier votre machine).






- Pour se connecter à son espace, ouvrir le lien affiché dans le terminal en maintenant la touche CTRL et en cliquant sur lien.

=> Installation terminée !

B – Commun à Windows/macOS/Linux


Vous basculez alors sur le navigateur pour vous authentifier à Tailscale.

- Choisir à nouveau le fournisseur par lequel vous passez pour utiliser Tailscale (Microsoft, Google, GitHub, Apple).



- Cliquer sur le bouton « Connect » -> il permet d'ajouter votre machine à votre tailnet (=réseau privé virtuel).






Ça y est, l'installation de Tailscale est terminée !

Partie 3 - Accéder à Tailscale et le configurer

A- Donner l'accès à distance à notre serveur Minecraft

Pour notre serveur Minecraft, nous aurons simplement besoin de donner l'accès à une seule machine : le serveur.

Dans « Machines », sélectionner la ligne concernant votre serveur Minecraft




- Passer le curseur sur les 3 petits points, et sélectionner l'onglet « Share »... (=partager) qui apparaît à gauche des 3 petits points.



Choix 1 : partager par mail


Il suffit de saisir l'adresse mail de la personne, et hop : elle recevra le lien dans sa boîte mail.



Choix 2 : copier le lien

Ce choix peut être utile si vous voulez envoyer le lien à plusieurs personnes en même temps.

- Cocher « reusable link »
- Envoyer ensuite le lien par mail, WhatsApp...



/!\ Bien sûr, cela implique un risque de sécurité supplémentaire puisque n'importe qui possédant le lien pourra accéder à votre machine. Si vous voulez être sûr que seuls vos amis peuvent se connecter, envoyer leur à chacun une invitation à usage unique.

Partie 4- Et pour les copains, comment ça se passe ?

Pour vos amis, il ne leur reste plus qu'à :

- Créer leur compte Tailscale et ajouter la machine avec laquelle ils veulent jouer à Minecraft (partie 1 et 2 du tuto).
- Ouvrir le lien que vous leur avez envoyé (celui qui permet de partager votre machine).
- Sur Tailscale, sélectionner « Connect » lorsqu'on leur demandera s'ils veulent se connecter à votre machine.



La machine « Serveur Minecraft » apparaîtra dans les « Machines » de leur tailnet

- Sur Minecraft, il ne leur reste plus qu'à saisir l'adresse IP de votre machine suivi du port de votre serveur Minecraft (ex : 100.100.7.117: 25565 -> 25565 est le port par défaut de Minecraft ; remplacez-le par le vôtre si vous l'avez modifié).

