README.md 2025-06-13

## 写在前面的话

此库只适用于Vue3项目集成

## 如果是Vue2项目,请使用 @lollipope/alarm-helper-compat

# 集成文档

#### 1.安装依赖(建议使用 pnpm 下载)

```
# 安装 pnpm
npm install pnpm -g

# 安装依赖
pnpm i @lollipope/alarm-helper

#另 pnpm v10+版本需要执行以下命令
pnpm approve-builds
```

### 2.添加配置文件

```
//public/config/config.js:

//全局配置项
;(function (window) {
    window.globalConfig = {
        // 添加以下配置
        AlarmCenterWsUrl:`128.23.13.125:28082`,// 告警中心Socket地址
        AlarmRobotApiContext:'/api/' , //告警弹窗接口前缀
        AlarmWebPath:'告警中心前端历史消息地址', //暂时不用配置
        AlarmStreamPath:`http://xxxx/api/GetCameraPlayURL`,//流媒体服务接口
        AlarmStreamDomain:`private`, //外网(public)还是内网(private)
        AlarmStreamRate:`slaver` //获取主码流(master)或者副码流(slaver)
    }
})(window)
```

#### 配置说明:

参数	说明	类型	是否必要	默认值
AlarmCenterWsUrl	告警中心Socket地址 eg:127.0.0.1:9527	String	是	-
AlarmRobotApiContext	告警弹窗接口前缀,需要拦截该前缀转发到对应后端地址 eg:/api/	String	是	-
AlarmWebPath	告警中心首页地址(外部系统集成需要配置,配置该项会新开页签并跳转) eg:http://localhost:9527/	String	否	-

README.md 2025-06-13

参数	说明	类型	是否必要	默认值
AlarmStreamPath	流媒体服务接口Uri eg:http://ip:port/api/GetCameraPlayURL	String	是	-
AlarmStreamDomain	流媒体取流来源	String	否	private
AlarmStreamRate	流媒体码流	String	否	slaver

#### 3.组件引入:

• 根目录index.html中引入以下资源

```
<!-- 引入播放依赖项 -->
<link rel="stylesheet" href="/alarm-helper/player/aliplayer-min.css" />
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="/alarm-helper/player/aliplayer-min.js" />
```

• 使用组件的地方

• 组件属性说明:

属性名	说明	类型	是否必要	默认值
userInfo	用户信息对象	Object&{userId:String}	是	-

• 组件事件说明:

事件名	说明	回调参数
onApiError	接口异常触发	Object