

Contratti Caso D'uso 4: Avvia Noleggio

CO1	AvviaNoleggio()
Riferimento	Caso d'uso 4: Avvia Noleggio
Pre-condizioni	• Esiste un Cliente con identificativo IdCliente • Il Cliente ha stato di affidabilità sufficiente • Il Cliente non ha pendenze aperte • Esiste un Mezzo con identificativo IdMezzo • Il Mezzo è disponibile nel punto noleggio corrente • Il Mezzo ha livello di carica/carburante sufficiente
Post-Condizioni	• Viene creato un nuovo Noleggio • Il Noleggio è associato al Cliente • Il Noleggio è associato al Mezzo • L'ora di inizio del Noleggio è impostata all'istante corrente • Il Noleggio è inizializzato nello stato "Attivo" • Lo stato del Mezzo è aggiornato a "Noleggiato" • La Tariffa selezionata è associata al Noleggio • Il Noleggio è registrato nel sistema

CO2	IdentificaCliente()
Riferimento	Caso d'uso 4: Avvia Noleggio
Pre-condizioni	• Il Cassiere è autenticato nel sistema • Esiste un Cliente con identificativo IdCliente • Il sistema è operativo
Post-Condizioni	• Il Cliente identificato è reso corrente nel contesto dell'operazione di noleggio • Sono rese disponibili le seguenti informazioni associate al Cliente: -stato di affidabilità -eventuali pendenze aperte -Lo stato del sistema non viene modificato

CO3	IdentificaMezzo()
Riferimento	Caso d'uso 4: Avvia Noleggio
Pre-condizioni	• Il Cassiere è autenticato nel sistema • Esiste un Mezzo con identificativo IdMezzo • Il sistema è operativo
Post-Condizioni	• Il Mezzo identificato è reso corrente nel contesto dell'operazione di noleggio • Sono rese disponibili le seguenti informazioni associate al Mezzo: -stato di affidabilità -punto noleggio corrente -livello di carica/carburante

CO4	SelezionaTariffa()
Riferimento	Caso d'uso 4: Avvia Noleggio
Pre-condizioni	• Il Cassiere è autenticato nel sistema • Il Cliente e il Mezzo sono stati precedentemente identificati • Esiste una Tariffa valida corrispondente a TipoTariffa • La Tariffa è attiva nel sistema
Post-Condizioni	• La Tariffa selezionata è resa corrente nel contesto dell'operazione di noleggio • L'informazione sulla Tariffa selezionata è memorizzata per l'operazione successiva • Lo stato del dominio non viene modificato in modo permanente

Contratti Caso D'uso 5: Concludi Noleggio

CO5	IdentificaMezzo()
Riferimento	Caso d'uso 5: Concludi Noleggio
Pre-condizioni	• Il Cassiere è autenticato nel sistema • Esiste un Mezzo con identificativo idMezzo • Esiste un Noleggio attivo associato al Mezzo
Post-Condizioni	• Il Noleggio associato al Mezzo è reso corrente nel contesto dell'operazione • Sono rese disponibili le informazioni sul Noleggio: -identificativo del noleggio -stato del noleggio -Lo stato del dominio non viene modificato

CO6	InserisciDatiMezzo()
Riferimento	Caso d'uso 5: Concludi Noleggio
Pre-condizioni	• Il Mezzo e il Noleggio attivo sono stati identificati • Il Cassiere è autenticato
Post-Condizioni	• I dati di riconsegna del Mezzo (autonomia e stato fisico) sono registrati nel contesto del Noleggio • Il Noleggio non è ancora chiuso • Lo stato globale del sistema non è ancora modificato

CO7	ConcludiNoleggio()
Riferimento	Caso d'uso 5: Concludi Noleggio
Pre-condizioni	• Esiste un Noleggio attivo reso corrente • Il Mezzo associato è stato identificato • I dati di riconsegna del Mezzo sono stati inseriti • Il Cassiere è autenticato
Post-Condizioni	• Il Noleggio è chiuso • La durata del Noleggio è calcolata • Il costo totale del Noleggio è calcolato secondo la tariffa associata

	• Eventuali penali (ritardo, danni, carica insufficiente) sono applicate • L'importo è addebitato al Cliente • Il Mezzo è associato al nuovo Punto Noleggio • Lo stato del Mezzo è aggiornato: -“Disponibile” oppure “In Manutenzione” / “In Ricarica”
--	--