

Lista Casi d'Uso:

1. Autentica Cassiere
2. Registra Cliente
3. Visualizza Disponibilità Mezzi
4. Avvia Noleggio
5. Concludi Noleggio
6. Segnala Guasto / Manutenzione
7. Gestisci Incidente
8. Effettua Ricollocazione Mezzi
9. Segnala Furto o Smarrimento
10. Gestisci Blacklist

Casi d'uso descritti in formato dettagliato:

UC2	Registra Cliente
Attore Primario	-Cassiere
Pre-Condizioni	Il sistema è attivo e il cassiere è autenticato
Post-Condizioni	Un nuovo cliente è registrato nel sistema con uno stato di affidabilità iniziale.
Scenario Principale	1. Il Cassiere seleziona l'opzione per registrare un nuovo cliente. 2. Il Cassiere inserisce i dati anagrafici (Nome, Cognome, Documento, Metodo di Pagamento). 3. Il Sistema convalida i dati (formato corretto, unicità del documento). 4. Il Sistema crea il profilo cliente impostando lo stato di affidabilità su "Standard". 5. Il Sistema conferma l'avvenuta registrazione.
Scenari Alternativi	3a. Cliente già esistente: • Il Sistema rileva che il documento è già censito. • Il Sistema mostra i dati del cliente esistente. • Il Cassiere può aggiornare i dati o annullare l'operazione. 3b. Dati di pagamento non validi:

	• Il Sistema segnala errore nella validazione della carta/metodo di pagamento. • Il Cassiere richiede un altro metodo di pagamento.
--	--

UC4	Avvia Noleggio
Attore Primario	-Cassiere
Pre-Condizioni	Il cliente è registrato. Vi è almeno un mezzo disponibile nel punto noleggio corrente.
Post-Condizioni	Il noleggio è stato creato in stato 'Attivo', il mezzo è associato al noleggio e il suo stato è aggiornato a 'Noleggiato'
Scenario Principale	1. Il Cassiere identifica il Cliente (tramite tessera o ricerca anagrafica). 2. Il Sistema mostra lo stato di affidabilità del Cliente ed eventuali pendenze. 3. Il Cassiere identifica il Mezzo da noleggiare (scansione codice o ID). 4. Il Sistema verifica che il Mezzo sia disponibile in loco e con carica/carburante sufficiente 5. Il Cassiere seleziona la tipologia di Tariffa applicabile. 6. Il Sistema registra l'associazione Cliente-Mezzo, imposta lo stato del Mezzo su "Noleggiato" e l'ora di inizio. 7. Il Sistema genera la ricevuta di inizio noleggio.
Scenari Alternativi	2a. Cliente non affidabile / Pendenze aperte: • Il Sistema segnala che il Cliente ha penali non pagate o un rating troppo basso. • Il Cassiere notifica il cliente e interrompe il noleggio (o richiede il saldo immediato). 2b. Cliente non registrato: • Il Cassiere esegue il caso d'uso Registra Cliente • Si riprende dal passo 3.

	4a. Mezzo non disponibile: • Il Sistema blocca il noleggio di quel specifico mezzo. • Il Cassiere ne seleziona un altro. 4b. Mezzo Elettrico scarico: • Il Sistema rileva carica/carburante insufficiente. • Il Sistema suggerisce un altro mezzo o impedisce il noleggio.
--	--

UC5	Concludi Noleggio
Attore Primario	-Cassiere
Pre-Condizioni	Esiste un noleggio attivo del mezzo in questione.
Scenario Principale	1. Il Cassiere inserisce l'ID del Mezzo che viene riconsegnato. 2. Il Sistema recupera il Noleggio attivo e identifica il Punto Noleggio corrente (che potrebbe essere diverso da quello di partenza). 3. Il Cassiere conferma lo stato fisico del mezzo (integro). 4. Il Cassiere inserisce il livello di carica residua letto dal display. 5. Il Sistema calcola la durata del noleggio. 6. Il Sistema calcola il costo totale applicando la Strategia Tariffaria selezionata all'avvio. 7. Il Sistema verifica eventuali penali temporali (ritardo riconsegna). 8. Il Sistema aggiorna la posizione del Mezzo (nuovo Punto Noleggio) e lo stato in "Disponibile". 9. Il Sistema addebita l'importo al Cliente e chiude il Noleggio.
Scenari Alternativi	3a. Mezzo danneggiato: • Il Cassiere segnala "Danno rilevato". • Il Sistema cambia lo stato del Mezzo in "In Manutenzione". • Il Sistema aggiunge una penale per danni al costo totale. 4a. Mezzo sottosoglia minima: • Il Sistema rileva carica/carburante critica.

	• Il Sistema imposta lo stato del Mezzo in "In Ricarica" (non disponibile per nuovi noleggi immediati). 7a. Ritardo eccessivo: • Il Sistema rileva che la durata supera il limite massimo consentito. • Il Sistema applica la penale per ritardo
--	--