Identificativo: GARI Configurazione UMA Rev.01.00

Data: 01/01/2024

Regione Umbria

Guida Configurazione UMA

Sommario

1. CONFIGURAZIONI UMA 3
2. PANORAMICA CONFIGURAZIONI 4
3. MACROUSI - LAVORAZIONI 5
3.1 Associazioni per lavorazioni straordinarie 5
3.2 Indicazioni configurazionali 6
4. LAVORAZIONE ALTERNATIVE 7
4.1 Indicazioni configurazionali 7
5. SETUP 8
6. CONFIGURAZIONI ALLEVAMENTI 10
6.1 Indicazioni configurazionali 10
7. DATE RENDICONTAZIONE 11
8. UF COLTURE 12
8.1 Indicazioni configurazionali 12
9. ELENCO MACROUSI UMA 13
9.1 Indicazioni configurazionali 13
10. ELENCO LAVORAZIONI 14
10.1 Indicazioni configurazionali 14
11. ELENCO ALLEVAMENTI 15
11.1 Indicazioni configurazionali 15
12. ASSOCIAZIONI MACROUSI 16
12.1 Indicazioni configurazionali 16

1. CONFIGURAZIONI UMA

Per accedere alle configurazioni UMA utilizzare il pulsante apposito:



2. PANORAMICA CONFIGURAZIONI

MACROUSI -LAVORAZIONI → associazione delle lavorazioni ai rispettivi macrousi

LAVORAZIONI ALTERNATIVE → configurazione per lavorazioni utilizzabili in alternanza

SETUP → configurazioni di setup

CONFIGURAZIONI ALLEVAMENTI → associazione capi allevabili con unità foraggere

DATE RENDICONTAZIONI → configurazioni temporali per domande Uma

UF COLTURE → quadruplette che generano unità foraggere

ELENCO MACROUSI UMA → configurazione dei macrousi Uma

ELENCO LAVORAZIONI UMA → configurazione delle lavorazioni impiegabili per domande Uma

ELENCO ALLEVAMENTI UMA → configurazione degli animali allevabili per domande Uma

ASSOCIAZIONI MACROUSI → associazione tra le quadruplette ed I macrousi Uma

3. MACROUSI - LAVORAZIONI

In questa sezione è possibile correlare le lavorazioni ai macrousi.

Per eseguire una configurazione cliccare su “Aggiungi nuovo elemento” (1).

A seguito occorre popolare i campi indicati nel riquadro rosso (2).

Andranno popolati i vari parametri tenendo conto che le due colonne principali per la configurazione sono: “Macrousi UMA Descrizione” e “Lavorazioni UMA Descrizione”. Esse vengono configurate sulla base dei macrousi e delle lavorazioni precedentemente create, quindi di il popolamento serve a mettere in correlazione le varie lavorazioni per singolo macrouso.

Sarà poi importante impostare le date di validità in maniera corretta



3.1 Associazioni per lavorazioni straordinarie

Sono presenti anche configurazioni dove occorre impostare alcuni parametri atipici:

Udm Alternativa → inserire manualmente un carattere alfabetico.

Limite massimo → inserire un valore numerico di 0 o 1. Il valore 0 non attiverà alcun controllo, mentre il valore 1 attiverà un controllo sulla base della colonna “Max Ha”. Il controllo funzionerà in base all’unità di misura inserita.

es: “UDM Alternativa” impostata m (metri), “Limite Max” impostato su 1 e “Max Ha” impostati a 77. Il programma eseguirà il seguente controllo: ettari fascicolo (10 ha) x 77, il risultato sarà il limite di metri massimi impiegabili per la specifica lavorazione ovvero 770 metri. Il risultato (770) verrà poi moltiplicati per i litri configurati.

Max x HA → inserire un carattere numerico che indicherà il coefficiente che verrà moltiplicato per gli ettari provenienti da fascicolo. Servirà a generare il calcolo sopraindicato.

Coefficiente distribuzione acqua → inserire un carattere numerico che indicherà il coefficiente che verrà moltiplicato per i metri cubi di acqua dichiarati in fase di pratica.

Note obbligatorie compilatore → è possibile impostare due parametri: SI o NO. Configurando SI nella lavorazione, diventerà obbligatorio inserire una nota in fase di compilazione delle pratiche.

UDM Alternativa	Limite Max	Max xHa	Coefficiente Distribuzione Acqua	Note Compilatore Obbligatorie
	0	0	0	NO
	0	0	0	NO
	0	0	0	NO

3.2 Indicazioni configurazionali

1. Se viene modificato il valore di litri carburante per un'associazione già esistente, il programma eseguirà una verifica sul nuovo valore solo per i nuovi inserimenti e non sul pregresso. Il controllo verrà eseguito anche per il pregresso nel momento in cui l'operatore clicca il pulsante di "salva". Per una corretta gestione quindi si consiglia di NON modificare i litri assegnati, ma bensì di impostare una "validità fine" all'associazione "macrousi – lavorazioni" e contestualmente aprirne una successiva con "validità inizio" conseguente. Es: se la lavorazione di aratura nel 2024 garantiva 70 litri ad ettaro e tale valore viene aggiornato nel 2025, occorrerà impostare come "validità fine" dell'associazione macrouso – aratura: 31/12/2024 e successivamente creare un nuovo record impostando il nuovo valore di carburante ed impostando "validità inizio" al 01/01/2025
2. Le date "validità inizio" e "validità fine" testano l'anno della pratica in quanto nella sezione di richieste non viene indicate la data nella quale una certa lavorazione verrà eseguita.

4. LAVORAZIONE ALTERNATIVE

In questa sezione è possibile configurare delle lavorazioni che andranno utilizzate in alternanza tra loro.
Per aggiungere una nuova alternanza cliccare su “Aggiungi nuovo elemento” (1).



4.1 Indicazioni configurazionali

1. È importante ricordare che qualora si intenda aggiungere un’alternanza occorre inserirle entrambe. Es: se la lavorazione A dev’essere in alternanza con la lavorazione B, occorre inserire due record: uno in cui si indica l’alternanza tra A e B, l’altro dove si indica l’alternanza tra B e A.
2. Le date “validità inizio” e “validità fine” testano l’anno della pratica in quanto nelle pratiche di richiesta non viene indicate la data nella quale una certa lavorazione verrà eseguita.
3. Anche in questo caso si sconsiglia di modificare il record già presente per evitare delle incongruenze tra pratiche già lavorate e/o approvate rispetto a nuove pratiche. Si consiglia quindi, in caso di modifica di tali alternanze, di aggiungere un nuovo record impostandolo la “validità inizio” successiva alla “validità fine” del record già esistente.

5. SETUP

In questa sezione è possibile configurare una serie di parametri utili alle pratiche UMA.

In ordine troviamo:

- Anno → anno di competenza
- %Riduzione → percentuale di riduzione sui valori di carburante inserito per singola lavorazione
- %Magg.Terreno B → percentuale di aumento dei litri di gasolio per terreno B
- %Magg.Terreno Medio → percentuale di aumento dei litri di gasolio per terreno medio
- Nr Litri Magg.Trasferim. → litri di maggiorazione in caso di trasferimenti
- %Acq.Min.Integrazione Terzista → percentuale di carburante da acquistare per I terzisti prima di presentare una richiesta integrativa



A seguire:

- Percentuale Richieste Anticipo → percentuale sulla quale viene calcolato l'anticipo
- Vincola rendicontazione e Richieste → serve ad abilitare il contestuale passaggio di stato tra rendicontazione dell'anno precedente con la richiesta dell'anno corrente
- Gestione Biologico → serve ad attivare la possibilità di flaggare un macrouso come Biologico nelle richieste e rendicontazioni.
- Gestione Rimanenze → serve ad abilitare lo specchietto per la gestione rimanenze nelle pratiche di richiesta e rendicontazione
- Gestione Anticipazioni Colturali → serve ad abilitare il macrouso fittizio per le lavorazioni di anticipazioni colturali e dare la possibilità alle aziende di utilizzarle
- Macchine Soggette a Controllo Targa Obbligatoria → serve ad impostare categorie di macchine agricole per le quali la dichiarazione di targa sarà obbligatoria nella dichiarazione delle pratiche aziendali
- Tipologia Report Elas → serve ad impostare la tipologia di documento che verrà esportato a seguito del clic sul pulsante di esportazione per la sezione dedicata (non modificare)
- Tipologia Elenco Inadempienti → serve ad impostare la tipologia di documento che verrà esportato a seguito del clic sul pulsante di esportazione per la sezione dedicata (non modificare)
- Tipologia Report Segnalazioni Recupero Accise → serve ad impostare la tipologia di documento che verrà esportato a seguito del clic sul pulsante di esportazione per la sezione dedicata (non modificare)

- Stato Invio Mail → serve ad impostare lo stato di workflow al quale inviare una mail automatica all'utente
- Gruppo utenti invio mail → serve ad impostare i gruppi utenti ai quali abilitare l'invio mail



Percentuale Richieste Anticipo	Vincola Rendicontazione e Richiesta	Gestione Biologico	Gestione Rimanenze	Gestione Anticipazioni Colturali	Macchine Soggette a Controllo Targa Obbligatoria	Tipologia Report Elas	Tipologia Elenco Inadempienti	Tipologia Report Segnalazione Recupero Accise	Stati Invio Mail	Gruppi utenti invio mail
0	Abilitato	Disabilitato	Disabilitato	Tutte		Nessuna	Nessuna	Nessuna		
50	Disabilitato	Disabilitato	Disabilitato	Tutte		UMA RPT - Report ELAS in carico all'ispettore	UMA RPT - Elenco inadempienti in carico all'ispettore	UMA RPT - Segnalazione recupero accise in carico all'ispettore		
50	Disabilitato	Disabilitato	Disabilitato	Tutte		UMA RPT - Report ELAS in carico all'ispettore	UMA RPT - Elenco inadempienti in carico all'ispettore	UMA RPT - Segnalazione recupero accise in carico all'ispettore		
50	Disabilitato	Disabilitato	Disabilitato	Tutte		UMA RPT - Report ELAS in carico all'ispettore	UMA RPT - Elenco inadempienti in carico all'ispettore	UMA RPT - Segnalazione recupero accise in carico all'ispettore	Verifica intermedia completata con Riserva,Verifica intermedia completata con Successo,Verifica intermedia non Superata	Operatore CAA,Utenti CIA,Utenti Coldiretti,Utenti Confagricoltura,Utente AIC Services

6. CONFIGURAZIONI ALLEVAMENTI

In questa sezione è possibile configurare gli attributi degli animali necessari per le pratiche UMA.

Per eseguire una configurazione cliccare su “Aggiungi nuovo elemento” (1).

A seguito occorre popolare i campi indicati nel riquadro rosso (2).



6.1 Indicazioni configurazionali

1. Le colonne “validità inizio” e “validità fine” eseguono un controllo temporale sui litri di carburante assegnabili e le unità foraggere valorizzate. Nel caso in cui uno di questi parametri venga modificato, è consigliato aprire un record nuovo valorizzando “validità inizio” successiva alla “validità fine” del report già esistente.
2. Le colonne per le unità foraggere è importante ricordare di valorizzare sia il valore minino che il valore massimo, in quanto il sistema per i suoi controlli, userà un valore medio calcolato dai due parametri.

Validità Inizio	Validità Fine	Unità Foraggere Latte (Min)	Unità Foraggere Latte (Max)	Unità Foraggere Carne (Min)	Unità Foraggere Carne (Max)
01/01/2024		2409	3942		
01/01/2024		5475	6825		

7. DATE RENDICONTAZIONE

In tale sezione è possibile impostare le date di rendicontazione.
Occorrerà quindi rinnovare tali inserimenti ogni anno creando una riga per tipologia azienda.
Ad oggi il sistema gestisce solo due tipologie di aziende: conto proprio e conto terzi.
Per aggiungere una riga cliccare su "aggiungi elemento" (1).



Le colonne seguono i seguenti controlli:

- Tipo Azienda → viene selezionata l'azienda sulla quale si intende gestire la parametrizzazione delle date.
- Anno Richiesta → si seleziona l'anno per il quale si intende gestire la parametrizzazione delle date.
- Data Inizio Rendicontazione → indica la data per la quale è possibile aprire una rendicontazione.
- Data Fine Rendicontazione → serve ad impostare la data entro la quale non sarà più possibile creare e/o lavorare le rendicontazioni.

  Tale data influisce nel seguente modo:
  1. Prima del 23/01/2025 (data configurata come "fine rendicontazioni" conto terzi): l'azienda conto proprio citata dal conto terzi, non potrà salvare e/o avanzare la pratica fino a quando il conto terzi non ha evaso la sua rendicontazione.
  2. Superato il 23/01/2025 (data configurata come "fine rendicontazioni" conto terzi): l'azienda conto proprio citata dal conto terzi potrà creare nuove pratiche per il conto proprio e salvarle ma **non** sarà possibile eseguire passaggi di stato.

  Per proseguire con l'evasione della pratica di rendicontazione dei conti propri citati, occorre che il terzista chiuda la sua rendicontazione.
- Data Limite Inserimento Nuovi CUAA per Azienda Terzista → data fino alla quale i terzisti possono dichiarare i CUAA dei conti propri per i quali hanno eseguito lavorazioni durante l'anno.
- Termine Ultimo Rendicontazione → data utile per inserire documentazione inerente alla rendicontazione, non sarà però possibile eseguire delle modifiche alla pratica nel caso in cui la data "Data Fine Rendicontazione" sia precedente rispetto alla data "Termine Ultimo Rendicontazione".
- Data Limite Inserimento Richieste Anticipo → data ultima per creazione di anticipo carburante.

8. UF COLTURE

In tale sezione è possibile configurare i valori di unità foraggere per le varie codifiche Agea.

La tabella lavora tramite parametri preesistenti che potranno essere configurati in maniera bidirezionale (o dal codice Agea o dal parametro descrittivo).



Unita Foraggere	Unita Foraggere Latte	Unita Foraggere Carne	Unita Foraggere Irrigua	Unita Foraggere Latte Irrigua	Unita Foraggere Carne Irrigua
11550	12100	12320	11550	12100	12320
5000	5200	5200	5000	5200	5200
2633	2723	2655	2633	2723	2655
1935	2025	1620	1935	2025	1620

8.1 Indicazioni configurazionali

1. Le colonne “validità inizio” e “validità fine” testano l’anno della pratica, quindi in caso di modifica di un valore occorre impostare la “fine validità” e successivamente aprire un nuovo record inserendo data “validità inizio” successiva rispetto al precedente record.
2. Non devono esistere due righe uguali ma con valori differenti di UF colture.

9. ELENCO MACROUSI UMA

In questa sezione è possibile creare i nuovi macrousi attribuibili all'UMA tramite apposito pulsante (1).
Ad ogni macrouso deve corrispondere un "codice macrouso UMA".



9.1 Indicazioni configurazionali

1. Le colonne "validità inizio" e "validità fine" per questa tab, servono a filtrare i vari macrousi in base alla data impostata nel filtro di ricerca posto in alto:

2. Non cancellare macrousi già esistenti, altrimenti le pratiche che nel pregresso li utilizzavano non avranno più valorizzato il campo. Per evitare che un determinato macrouso non venga visualizzato in editing dagli utenti del GARI, occorre profilare la fine validità nella sezione: "Macrousi – Lavorazioni".

10. ELENCO LAVORAZIONI

In questa sezione è possibile aggiungere delle lavorazioni utilizzabili per il modulo UMA tramite apposito pulsante (1).



10.1 Indicazioni configurazionali

1. Per ogni lavorazione è poi possibile aggiungere poi i due flag sottostanti: uno per aggiungere la maggiorazione proveniente dal terreno mediotenace e uno per attivarne la gestione anche alle aziende terziste.

2. Le colonne "validità inizio" e "validità fine" per questa tab, servono a filtrare le varie lavorazioni in base alla data impostata nel filtro di ricerca posto in alto:

3. Non cancellare lavorazioni già esistenti, altrimenti le pratiche che nel pregresso li utilizzavano non avranno più valorizzato il campo. Per evitare che una determinata lavorazione non venga visualizzata in editing dagli utenti del GARI, occorre profilare la fine validità nella sezione: "Macrousi – Lavorazioni".

11. ELENCO ALLEVAMENTI

In questa sezione è possibile aggiungere tipologie di animali allevabili per UMA tramite apposito pulsante (1).



11.1 Indicazioni configurazionali

1. Le colonne “validità inizio” e “validità fine” per questa tab, servono a filtrare le varie lavorazioni in base alla data impostata nel filtro di ricerca posto in alto:

2. Per il “codice allevamento UMA” si consiglia di utilizzare una numerazione sequenziale rispetto alle tipologie di animali presenti.

12. ASSOCIAZIONI MACROUSI

In questa sezione è possibile associare le varie quadruplette ad un macrouso UMA specifico.

In questa sezione infatti non è possibile aggiungere quadruplette e/o modificarne le associazioni, si può solamente modificare il macrouso UMA.



Codice Varietà	Varietà	Codice Uso	Uso	Codice Occupazio... del suolo	Occupazione del suolo	Codice Destinazio...	Destinazione	Codice Qualità	Qualità
001	MARANO VICENTINO	010	INSILATO	001	GRANTURCO (MAIS)	002	DA FORAGGIO	000	
001	RAGGIOLANA	000		492	CASTAGNO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - MISURE FORESTALI	000	
001	RAGGIOLANA	000		492	CASTAGNO	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - MISURE FORESTALI	000	

Sarà possibile selezionare il “Macrouso UMA” tra quelli preesistenti:



12.1 Indicazioni configurazionali

1. Se la modifica avvenisse in uno dei 3 ambienti (test, collaudo e produzione) essa ricadrà su tutte le installazioni, quindi è opportuno eseguire tale modifica solo in casi strettamente necessari e non per prove.
2. Occorre sapere che, a seguito di modifica del macrouso, le pratiche ancora aperte avranno tutte le lavorazioni attribuite a quel macrouso in rosso (a causa della modifica). Occorrerà quindi modificarle all’interno della pratica.
3. Le colonne “validità inizio” e “validità fine” per questa tab, servono a filtrare i vari macrousi in base alla data impostata nel filtro di ricerca posto in alto: